



## 目次

---

- 改訂情報
  - はじめに
    - 対象読者
    - 本書の構成
    - 本書の説明について
- 

索引

- 
- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ▪ システム<br>設定ファイル           | ▪ ログ設定<br>ファイル                   |
| ▪ 概要                       | ▪ 概要                             |
| ▪ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       | ▪ 監査<br>ログ                       |
| ▪ ポート<br>レット設<br>定ファイ<br>ル | ▪ アプ<br>リ<br>ケー<br>ショ<br>ンロ<br>グ |
| ▪ 概要                       |                                  |
| ▪ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       |                                  |
- 

索引

---

## 改訂情報

---

変更 年月 日	変更内容
2015- 08-01	初版
2016- 04-01	第2版 設定ファイルの更新に 従って「システム設定ファイ ル」に「フォルダパスの区切 り文字」を追加しました。
2017- 08-01	第3版 設定ファイルの更新に 従って「システム設定ファイ ル」に「メールの宛先表示時 のソート順」を追加しまし た。
2018- 02-01	第4版 「システム設定ファイ ル」の「メール作成時の本文 テキスト形式」にコラムを追 記しました。

---

## 対象読者

本書では次の読者を対象としています。

- intra-mart Accel GroupMail を利用したアプリケーション開発を行う方
- intra-mart Accel GroupMail 上でのシステム運用を行う方

## 本書の構成

本書は intra-mart Accel GroupMail で提供されている設定ファイルに関する説明を行っています。

- 機能(モジュール)別の設定ファイルの種類
- 設定ファイル別の仕様説明
- 設定項目に対する設定内容ならびに注意点の説明

## 本書の説明について

- 「デフォルト値」

該当の設定を省略した場合の値となります。製品出荷時の値ではありません。

### 項目

- 概要
- リファレンス
  - メール文字列の検索方法
  - 添付ファイルの保存区分
  - 不在通知機能の使用可否
  - メール本文の最大文字数
  - 振り分け条件最大行
  - 添付ファイルの上限数
  - フォルダパスの区切り文字
  - メールの宛先表示時のソート順
  - 一覧の表示件数
    - 閲覧状況一覧の表示件数
    - 管理者機能一覧の表示件数
  - システム環境で設定できる最大値
    - メールの有効保存期間
    - 添付ファイルの有効保存期間
    - 利用者の最大使用データ量
  - 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報
    - ユーザ環境設定の初期値情報
      - メールの有効保存期間
      - 利用者の最大使用データ量
    - メール個人設定の初期値情報
      - メール一覧表示件数
      - メール作成時のCC、BCCの表示有無
      - メール作成時の本文テキスト形式
      - 簡易宛先検索の表示区分
      - 簡易宛先検索のユーザ表示件数
      - 簡易宛先検索のグループ表示件数
      - 自分宛メール送信有無
      - 署名の使用有無
      - 署名
        - メール返信時の署名の挿入有無
        - メール転送時の署名の挿入有無
      - メール返信時の元メッセージ使用区分
      - メール返信時のインデント記号
      - メール転送時の元メッセージ使用区分
      - メール転送時のインデント記号
      - メールプレビュー表示
      - 添付ファイルの自動アップロード
      - 不在通知の有無
      - 不在通知件名
      - 不在通知本文
      - メール作成・詳細画面の表示区分
    - 振り分け条件設定
      - 振り分け条件1

### 項目

- 概要
- 監査ログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー
- アプリケーションログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のログ出力情報の

モジュール	Accel GroupMail
設定場所	WEB-INF/conf/iag-logger.xml

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のシステム共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-system-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-system-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-system-config
  xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
  configurations"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```

xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations ../schema/iag-system-config.xsd ">
<tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-
mode>
<tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-
file-naming>
<tns:enable-out-of-office-setting>>false</tns:enable-
out-of-office-setting>
<tns:characters-per-message>4000</tns:characters-
per-message>
<tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
<tns:attachments-per-
message>20</tns:attachments-per-message>
<tns:folder-path-separator> / </tns:folder-path-
separator>
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-
order>
<tns:length-per-page>
<tns:users-in-mail-status>15</tns:users-in-mail-
status>
<tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>

<tns:quota-max>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-
user>
</tns:quota-max>
<tns:defaults>
<tns:quota>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-
per-user>
</tns:quota>
<tns:preference>
<tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-
page>
<tns:display-carbon-copy>>false</tns:display-
carbon-copy>
<tns:message-content-type>HTML</tns:message-
content-type>
<tns:recipients-order-in-recent-
list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
<tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-
recent-list>
<tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-
recent-list>
<tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
<tns:add-signature>>false</tns:add-signature>
<tns:signature></tns:signature>
<tns:add-signature-on-reply>>false</tns:add-
signature-on-reply>
<tns:add-signature-on-forward>>false</tns:add-
signature-on-forward>
<tns:quotation-on-
reply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
<tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-
on-reply>
<tns:quotation-on-
forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
<tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-
mark-on-forward>
<tns:show-preview>>true</tns:show-preview>
<tns:notify-out-of-office>>false</tns:notify-out-of-
office>
<tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
<tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-
message>
<tns:enable-auto-upload>>true</tns:enable-auto-
upload>
<tns:popup-message-view>>true</tns:popup-
message-view>
</tns:preference>
<tns:filter>
<tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
</tns:filter>
</tns:defaults>
</tns:iag-system-config>

```

```

<included>
<!--
- GROUPMAIL_USER_CONTEXT
-->
<appender name="GROUPMAIL_USER_CONTEXT"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"
<file>${im.log}/groupmail-user-context.log
<append>true</append>
<!--
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingPolicy"
<fileNamePattern>
${im.log}/groupmail-user-context.log
</fileNamePattern>
</rollingPolicy>
<!--
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingPolicy"
<fileNamePattern>${im.log}/groupmail-user-context%i.log</fileNamePattern>
<minIndex>1</minIndex>
<maxIndex>5</maxIndex>
</rollingPolicy>
<triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TriggeringPolicy"
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>
</triggeringPolicy>
<encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder"
<layout class="jp.co.intra_mart.common.logback.layout.PatternLayout"
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5level %msg%n]
</pattern>
<enableOutputStacktraces>true
<stackTraceDir>${im.log}/stack-trace
<stackTraceFileNamePattern>${im.log}/stack-trace-%i.log
</stackTraceFileNamePattern>
</layout>
<immediateFlush>true</immediateFlush>
</encoder>
</appender>
<!--
- GROUPMAIL_USER_CONTEXT
-->
<logger name="GROUPMAIL_USER_CONTEXT"
<level value="info" />
<appender-ref ref="GROUPMAIL_USER_CONTEXT" />
<appender-ref ref="STDOUT" />
</logger>
<!--
- GROUPMAIL
-->
<appender name="GROUPMAIL"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"
<file>${im.log}/groupmail.log
<append>true</append>
<!--
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingPolicy"
<fileNamePattern>
${im.log}/groupmail-application.log
</fileNamePattern>
</rollingPolicy>
<!--
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingPolicy"
<fileNamePattern>${im.log}/groupmail-application%i.log</fileNamePattern>
<minIndex>1</minIndex>
<maxIndex>5</maxIndex>
</rollingPolicy>
<triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TriggeringPolicy"
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>
</triggeringPolicy>
<encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder"
<layout class="jp.co.intra_mart.common.logback.layout.PatternLayout"
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5level %msg%n]
</pattern>
<enableOutputStacktraces>true
<stackTraceDir>${im.log}/stack-trace
<stackTraceFileNamePattern>${im.log}/stack-trace-%i.log
</stackTraceFileNamePattern>
</layout>
<immediateFlush>true</immediateFlush>
</encoder>
</appender>

```

リファレンス

メール文字列の検索方法

タグ名 mail-search-mode

メールの文字列検索方法を設定します。

【設定項目】

```
<tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-mode>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの文字列検索方法を「前方一致」と「部分一致」の二種類から設定できます。 PREFIX：メールの文字列検索を前方一致で検索します。 SUBSTRING：メールの文字列検索を部分一致で検索します。
単位・型	文字列(PREFIX/SUBSTRING)
省略時のデフォルト値	PREFIX
親タグ	iag_system_config

添付ファイルの保存区分

タグ名 attachment-file-naming

添付ファイルの保存区分を設定します。

【設定項目】

```
<tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-file-naming>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	添付ファイルの保存区分を「仮想ファイル名」と「実ファイル名」の二種類から設定できます。 ID：添付ファイルを仮想ファイル名(ID)で保存します。 NAME：添付ファイルを実ファイル名で保存します。
単位・型	文字列(ID/NAME)
省略時のデフォルト値	ID
親タグ	iag_system_config

不在通知機能の使用可否

タグ名 enable-out-of-office-setting

不在通知機能の使用可否を設定します。

【設定項目】

```
<tns:enable-out-of-office-setting>>false</tns:enable-out-of-office-setting>
```

必須項目	○
複数設定	×

```
86 %msg%nopex%n</pattern>
87 <enableOutputStack
88 <stackTraceDir>${im
89 <stackTraceFileNa
90 ss'_%logId.log'</stackTraceFileNa
91 </layout>
92 <immediateFlush>true<
93 </encoder>
94 </appender>
95
96 <logger name="GROUPMAIL"
97 <level value="error" />
98 <appender-ref ref="GROU
99 <appender-ref ref="STDOL
100 </logger>
101
102 <!--
103 - GROUPMAIL_AUDIT
104 -->
105 <appender name="GROUPMA
106 class="ch.qos.logback.core.rolling.F
107 <file>${im.log}/groupmail/c
108 <append>true</append>
109
110 <!--
111 <rollingPolicy class="ch.qos.
112 <fileNamePattern>
113 ${im.log}/groupmail-au
114 </fileNamePattern>
115 </rollingPolicy>
116 -->
117
118 <rollingPolicy class="ch.qc
119 <fileNamePattern>${in
120 audit%i.log</fileNamePattern>
121 <minIndex>1</minInde
122 <maxIndex>5</maxInd
123 </rollingPolicy>
124
125 <triggeringPolicy
126 class="ch.qos.logback.core.rolling.S
127 <maxFileSize>10MB</r
128 </triggeringPolicy>
129
130 <encoder class="ch.qos.log
131 <layout
132 class="jp.co.intra_mart.common.pla
133 <pattern>[%d{yyyy-M
134 %X{tenant.id} %X{log.id} %X{rec
135 %X{iag.operation} %X{iag.sender}
136 %X{iag.title} %X{iag.escapedCont
137 %X{iag.attachmentNames} %X{iag
138 <enableOutputStack
139 <stackTraceDir>${im
140 <stackTraceFileNa
141 ss'_%logId.log'</stackTraceFileNa
142 </layout>
143 <immediateFlush>true<
144 </encoder>
145 </appender>
146
147 <logger name="GROUPMAIL_/
148 <level value="info" />
149 <appender-ref ref="GROU
150 </logger>
151
152 </included>
```

**コラム**  
 Accel GroupMail に特化しない項目を参考してください。  
<http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/publication>

監査ログ

- 以下の操作結果のログを出力します。
- メール送信
  - メール参照
  - 添付ファイルダウンロード
  - メール削除

設定する内容・設定値	不在通知機能の使用可否を真偽値で設定できます。 true : 不在通知機能を使用します。 false : 不在通知機能を使用しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	iag_system_config

● 添付ファイル削除

### 標準出力設定

ログレベル(初期値)	INFO
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail/

### 出力パターン

#### 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は"yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(INF
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージ リクエストを受 出力されます。
%x	MDC

#### 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザ
iag.mailId	メールのメール
iag.operation	iAG の操作種別 ● SEND メール ● SAVE メール ● PULL_BACK ● REFER メール ● FILE_DOWN ● DELETE メール ● FILE_DELETE
iag.sender	メールの差出人
iag.to	メールの宛先(1 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にか  グループIDの出 ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"
iag.cc	メールの宛先(1 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にか  グループIDの出 ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"

### メール本文の最大文字数

タグ名	characters-per-message
-----	------------------------

メール本文の最大文字数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:characters-per-message>4000</tns:characters-per-message>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール本文の文字数を最小1文字～最大999999999文字の間で設定できます。
単位・型	整数(1～999999999)
省略時のデフォルト値	4000
親タグ	iag_system_config

### 振り分け条件最大行

タグ名	filters-per-user
-----	------------------

利用者が設定できる振り分け条件の最大行を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者が設定できる振り分け条件の行数を最小1行～最大99行の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag_system_config

### 添付ファイルの上限数

タグ名	attachments-per-message
-----	-------------------------

一度に登録できる添付ファイルの上限数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:attachments-per-message>20</tns:attachments-per-message>
```

必須項目	○
複数設定	×

設定する内容・設定値	一度に登録できる添付ファイルの上限数を0～設定できます。
単位・型	数字(0～)
省略時のデフォルト値	20
親タグ	iag_system_config

### フォルダパスの区切り文字

タグ名	folder-path-separator
-----	-----------------------

API の FolderService#getPathList() が返すフォルダのパスの区切り文字です。スマートフォン版のメールボックス画面で表示されます。

#### 【設定項目】

```
<tns:folder-path-separator> / </tns:folder-path-separator>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	フォルダの階層を表す区切り文字を設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	'/'
親タグ	iag_system_config

### メールの宛先表示時のソート順

タグ名	address-order
-----	---------------

メール一覧やメール詳細画面などで表示される宛先となるユーザの表示順を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-order>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	宛先のユーザの表示順を「送信ユーザが指定した順番」と「表示名で並び替えた順番」の二種類から設定できます。 USER_SPECIFIED : メール送信者が宛先に指定した順番で表示します。 DISPLAY_NAME : ユーザ、会社・組織、パブリックグループ、プライベートグループの順かつ名称の昇順で表示します。
単位・型	文字列(USER_SPECIFIED/ DISPLAY_NAME)
省略時のデフォルト値	USER_SPECIFIED
親タグ	iag_system_config

### 一覧の表示件数

タグ名	length-per-page
親タグ	iag_system_config

一覧の表示件数情報を設定します。

MDCキー	説明
iag.bcc	メールの宛先(複数の場合はコピーグループ名称の昇順にカ)
iag.title	メールの件名をす。
iag.content	メールの本文を
iag.escapedContent	メールの本文の
iag.contentType	メールの本文の ● HTML H ● TEXT プ
iag.attachmentNames	メールの添付で出力します。
iag.fileCd	添付ファイルのりで出力します
iag.path	メールの添付複数の場合はカ格納先はパブリは"/"で区切り

### アプリケーションログ

APIの開始と終了及び処理結果をログ出力します

#### 標準出力設定

ログレベル(初期値)	ERROR
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail-application.log

#### 出力パターン

#### 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は"yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(OF
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージリクエストを受出力されます。
%x	MDC

#### 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザIDを出

## 閲覧状況一覧の表示件数

タグ名 users-in-mail-status

閲覧状況一覧の表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
<tns:users-in-mail-status>10</tns:users-in-mail-status>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	閲覧状況一覧の表示件数を1~100の間で設定できます。
単位・型	整数(1~100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

## 管理者機能一覧の表示件数

タグ名 lines-in-admin

管理者機能一覧の表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
<tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	管理者機能一覧の表示件数を1~100の間で設定できます。
単位・型	整数(1~100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

## システム環境で設定できる最大値

タグ名 quota-max

親タグ iag\_system\_config

システム環境で設定できる最大値を設定します。

## メールの有効保存期間

タグ名 months-for-mail

メールの有効保存期間を月数で設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota-max>
```

必須項目	○
複数設定	×

設定する内容・設定値	メールの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota-max

#### 添付ファイルの有効保存期間

タグ名 months-for-files

添付ファイルの有効保存期間を月数で設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
</tns:quota-max>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	添付ファイルの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	6
親タグ	quota-max

#### 利用者の最大使用データ量

タグ名 megabytes-per-user

利用者の最大使用データ量を設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
</tns:quota-max>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量を1～999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1～999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota-max

#### 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報

タグ名 defaults

親タグ iag\_system\_config

個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

#### ユーザ環境設定の初期値情報

タグ quota  
グ  
名

親 defaults  
タ  
グ

ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

#### メールの有効保存期間

タグ名 months-for-mail

メールの有効保存期間の月数の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:quota>
  <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの有効保存期間の初期値を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota

#### 利用者の最大使用データ量

タグ名 megabytes-per-user

利用者の最大使用データ量を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:quota>
  <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
</tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量の初期値を1～999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1～999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota

#### メール個人設定の初期値情報

タグ preference  
名

親 defaults  
グ

メール個人設定の初期値情報を設定します。

#### メール一覧表示件数

タグ名 messages-per-page

メール一覧表示件数の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-page>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール一覧の表示件数の初期値を1~100件の間で設定できます。
単位・型	整数(1~100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	preference

#### メール作成時のCC、BCCの表示有無

タグ名 display-carbon-copy

メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:display-carbon-copy>>false</tns:display-carbon-copy>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール作成時にCC、BCCを表示します。 false : メール作成時にCC、BCCを表示しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

#### メール作成時の本文テキスト形式

タグ名 message-content-type

メール作成時の本文テキスト形式の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:message-content-type>HTML</tns:message-
content-type>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成時の本文テキスト形式の初期値を「TEXT」と「HTML」の二種類から設定できます。 TEXT：メール作成時にプレーンテキストで本文を作成します。 HTML：メール作成時にHTMLで本文を作成します。
単位・型	文字列(TEXT/HTML)
省略時のデフォルト値	HTML
親タグ	preference



#### コラム

書式がHTMLのメールは文字の装飾やリンクの挿入など、単純なプレーンテキストよりも伝わりやすい表現を使用することができます。その一方で文字の装飾情報や、検索用に装飾を省いた文字列の情報など、追加で生成される情報がありますので、使用可能容量を圧迫しやすい傾向があります。またHTMLメールは自動的な装飾処理のため文章の入力中の負荷が比較的高く、長文の編集時などにはレスポンスが悪くなる場合があります。

#### 簡易宛先検索の表示区分

タグ名 reciprnsts-order-in-recent-list

簡易宛先検索の表示区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:recipients-order-in-recent-
list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先検索の表示区分の初期値を「USAGE」と「TIMESTAMP」の二種類から設定できます。 USAGE：メールの送信回数の降順で表示します。 TIMESTAMP：メールの送信日の降順で表示します。
単位・型	文字列(USAGE/TIMESTAMP)
省略時のデフォルト値	USAGE
親タグ	preference

#### 簡易宛先検索のユーザ表示件数

タグ名 users-in-recent-list

簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-recent-
list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	preference

#### 簡易宛先検索のグループ表示件数

タグ名 groups-in-recent-list

簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-recent-
list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	preference

#### 自分宛メール送信有無

タグ cc-to-me

メール送信時の自分宛メール送信有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール送信時の自分宛メールの送信有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール送信時に自分宛にメールを送信します。 false : メール送信時に自分宛にメールを送信しません。
単位・型	真偽値(true/false)

省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

## 署名の使用有無

タグ名	add-signature
-----	---------------

署名の使用有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature>false</tns:add-signature>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	署名の使用有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 署名を使用します。 false : 署名を使用しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

## 署名

タグ名	signature
-----	-----------

署名の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:signature></tns:signature>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	署名の初期値を最大250文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大250文字)
省略時のデフォルト値	未設定
親タグ	preference



## コラム

署名の使用有無(add-signature)が"true"の場合に有効となります。

## メール返信時の署名の挿入有無

タグ名	add-signature-on-reply
-----	------------------------

メール返信時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature-on-reply>false</tns:add-
signature-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール返信時に署名を挿入します。 false : メール返信時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



#### コラム

署名の使用有無(add-signature)が"true"の場合に有効となります。

#### メール転送時の署名の挿入有無

タグ名    add-signature-on-forward

メール転送時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature-on-forward>false</tns:add-
signature-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール転送時に署名を挿入します。 false : メール転送時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



#### コラム

署名の使用有無(add-signature)が"true"の場合に有効となります。

#### メール返信時の元メッセージ使用区分

タグ名    quotation-on-reply

メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-reply>NO_QUOTE</tns:quotation-
on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。 NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。 NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。 INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。 INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

メール返信時のインデント記号

タグ名	indent-mark-on-reply
-----	----------------------

メール返信時のインデント記号の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-on-
reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大4文字)
省略時のデフォルト値	>
親タグ	preference



コラム

メール返信時の元メッセージ使用区分(quotation-on-reply)が“INDENT\_MARK”の場合に有効となります。

メール転送時の元メッセージ使用区分

タグ名	quotation-on-forward
-----	----------------------

メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。 NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。 NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。 INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。 INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

#### メール転送時のインデント記号

タグ名	indent-mark-on-forward
-----	------------------------

メール転送時のインデント記号の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-mark-on-forward>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大4文字)
省略時のデフォルト値	>
親タグ	preference



#### コラム

メール転送時の元メッセージ使用区分(quotation-on-forward)が"INDENT\_MARK"の場合に有効となります。

#### メールプレビュー表示

タグ名	show-preview
-----	--------------

メールプレビューの表示有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
<tns:preference>
  <tns:show-preview>true</tns:show-preview>
</tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールプレビューの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メールプレビューを表示します。 false : メールプレビューを表示しません。

単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

## 添付ファイルの自動アップロード

タグ名 enable-auto-upload

添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-auto-upload>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 添付ファイルを自動アップロードします。 false : 添付ファイルを自動アップロードしません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

## 不在通知の有無

タグ名 notify-out-of-office

不在通知の有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:notify-out-of-office>>false</tns:notify-out-of-office>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知の有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 不在通知を通知します。 false : 不在通知を通知しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



## コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

## 不在通知件名

タグ名 out-of-office-  
title

不在通知の件名の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目

複数設定

設定する内容・設定値 不在通知の件名の初期値を設定できます。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 未設定

親タグ preference



#### コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

不在通知本文

タグ名 out-of-office-  
message

不在通知の本文の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-  
message>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目

複数設定

設定する内容・設定値 不在通知の本文の初期値を設定できます。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 未設定

親タグ preference



#### コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

メール作成・詳細画面の表示区分

タグ名 popup-message-  
view

メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:popup-message-view>true</tns:popup-
message-view>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を真偽値で設定できます。 true : 画面表示(別画面) false : ダイアログ表示
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

#### 振り分け条件設定

```
タグ filter
名
親 defaults
タグ
```

振り分け条件設定の初期値情報を設定します。

#### 振り分け条件1

```
タグ condition1
名
```

条件1の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:filter>
    <tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
  </tns:filter>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	条件1の初期値を以下の五種類から設定できます。 TITLE : 件名 CONTENT : 本文 FILE_NAME : 添付ファイル名 USER : 差出人(ユーザ) GROUP : 差出人(グループ)
単位・型	文字列(TITLE、CONTENT、FILE_NAME、USER、GROUP)
省略時のデフォルト値	TITLE
親タグ	filter

- 項目
- [概要](#)
  - [リファレンス](#)
    - [メール未読一覧の表示件数](#)

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のポートレット機能の共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-portlet-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-portlet-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-portlet-config
xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet ../schema/iag-portlet-config.xsd ">
  <tns:mails-per-page>10</tns:mails-per-page>
</tns:iag-portlet-config>
```

## リファレンス

### メール未読一覧の表示件数

タグ mails-per-page  
 名

メール未読一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:mails-per-page>5</tns:mails-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール未読一覧の表示件数を1~100の間で設定できます。
単位・型	整数(1~100)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag-portlet-config