



Copyright © 2015 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

# 目次

---

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
  - 2.1. 本書の目的
  - 2.2. 前提条件
  - 2.3. 対象読者
- 3. セットアップの流れ
- 4. intra-mart Accel GroupMail の設定ファイル
- 5. intra-mart Accel Platform の設定ファイル
  - 5.1. JavaMail
- 6. アップデート・パッチの適用
  - 6.1. アップデート
  - 6.2. パッチ
- 7. テナント環境セットアップ
- 8. ライセンスの登録
- 9. アンインストール

## 改訂情報

変更年月日	変更内容
2015-08-01	初版
2016-04-01	第2版 下記の内容を修正しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">intra-mart Accel Platform の設定ファイル</a>」のJavaMailの設定で指定するリスナの説明が誤っていたため修正しました。</li><li>「<a href="#">アンインストール</a>」の内容を intra-mart Accel Platform に倣って行うよう記述を変更しました。</li></ul>
2018-08-01	第3版 下記の内容を修正しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">intra-mart Accel Platform の設定ファイル</a>」のパスワードリマインダや外部ユーザ招待の機能を阻害する可能性について追記しました。</li></ul>
2018-12-01	第4版 下記の内容を修正しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">intra-mart Accel Platform の設定ファイル</a>」のIM-共通マスタにないメールアドレスが送信者である場合の送信エラーについて追記しました。</li></ul>

## はじめに

---

### 本書の目的

---

本書では、intra-mart Accel GroupMail のセットアップガイドで必要な設定やセットアップの手順について説明します。  
「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」と合わせてお読みください。

### 前提条件

---

リリースノートに記載されているシステム要件を満たしている必要があります。  
詳細は「[intra-mart Accel GroupMail リリースノート](#)」を参照してください。

### 対象読者

---

以下の利用者を対象としています。

- intra-mart Accel GroupMail のセットアップを行われる方

## セットアップの流れ

セットアップの手順は次のフローチャートの通りです。

各ステップごとのセットアップ手順は一覧のリンク先を参照してください。


### 凡例

必須

任意

セットアップが必要な項目です。

セットアップをスキップすることができる項目です。



Name	Description
start	
JDK	JDK
データベース	データベース
JDBC ドライバ	JDBC ドライバ
ApplicationServer	Web Application Server
WebServer	Web Server
Apache Solr	Apache Solr
モジュール選択	プロジェクトの作成とモジュールの選択

Name	Description
設定ファイル	基盤の設定ファイル - <i>intra-mart Accel GroupMail</i> の設定ファイル
WARファイル出力	WARファイルの出力
起動	Web Application Server の起動・停止
デプロイ	WARファイルのデプロイ
テナント構築	テナント環境セットアップ
ライセンス登録	ライセンスの登録
end	

「intra-mart Accel Platform セットアップガイド」 - 「プロジェクトの作成とモジュールの選択」の「アプリケーションの追加」より、intra-mart Accel GroupMail モジュールを選択後、必要に応じて intra-mart Accel GroupMail を利用するための設定ファイルを編集します。

intra-mart Accel GroupMail の設定ファイルについては、「[intra-mart Accel GroupMail 設定ファイルリファレンス](#)」を参照してください。



### コラム

IM-Juggling 上で、intra-mart Accel GroupMail の設定ファイルを編集するには、

1. < (プロジェクト名) /juggling.im> ファイルをダブルクリックします。
2. 「設定ファイル」タブをクリックします。
3. 対象の設定ファイルを選択し、右側にある「出力」をクリックします。
4. 「ProjectNavigator」内のツリー上に表示されたファイルをダブルクリックして編集を行います。



### コラム

通知の受け取りに IM-Notice を利用したい場合は、モジュール選択時に必ず下記のモジュールにチェックを入れて WARを作成してください。 (デフォルトでは選択されていませんのでご注意ください。)

- 「ベースモジュール」 - 「追加機能」 - 「通知機能」

IM-Notice の設定・利用方法に関しましては、以下をご確認ください。

- 「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「通知機能」

## JavaMail

intra-mart Accel Platform のメール送信に関する設定です。

intra-mart Accel Platform から送信されるメールを intra-mart Accel GroupMail へ送信することができます。

「ProjectNavigator」内の<(プロジェクト名)/conf/javamail-config/javamail-config.xml>ファイルをダブルクリックで開き、「ソース」タブを選択してください。

リスナ設定

タグ名 listener-class

メール送信時に動作する intra-mart Accel GroupMail リスナを設置します。デフォルトでは、半角カナを全角カナに変換するためのリスナ(jp.co.intra\_mart.foundation.mail.javamail.listener.impl.HalfKanaTransrateListener)が設置されています。

### 【設定項目】

```
<javamail-config>
  <listener>
    <listener-class></listener-class>
  </listener>
</javamail-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input type="radio"/>
設定する内容・設定値	<input checked="" type="radio"/> jp.co.ucm.im.groupmail.listeners.GroupMailSendContinueListener intra-mart Accel GroupMail とメールに送信する場合 <input checked="" type="radio"/> jp.co.ucm.im.groupmail.listeners.GroupMailSendOnlyListener intra-mart Accel GroupMail のみに送信する場合
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	listener

### i コラム

JavaMailリスナによる intra-mart Accel GroupMail 連携を行う場合、ユーザ情報のメールアドレス1が未設定の場合はメールを受信することができません。  
メールアドレス1にはユーザが一意になるメールアドレスもしくはユーザコードを設定してください。

### i コラム

IM-共通マスターにないメールアドレスが送信者である場合、送信エラーになる場合があります。  
送信エラーを回避するためには、そのメールアドレスを予めIM-共通マスターに登録しておく必要があります。

### i コラム

GroupMailSendOnlyListener を設定すると、iAPからのメール送信は一切行われなくなるため、パスワードリマインダーのリマインドメールや、外部ユーザの招待した場合に送信される招待メールも送信されなくなります。これらの機能をご利用の際はご注意ください。



## コラム

IM-Workflow と連携を行う場合、<案件終了処理・到達処理・メール送信の同期／非同期制御>を同期設定する必要があります。

IM-Workflow 管理者の機能を利用し、以下の設定を行うことで連携可能となります。

ワークフローパラメータ(im-workflow-system-config.xml)

```
<!-- thread の設定 -->
<!--
  案件終了処理・到達処理・メール送信の同期／非同期制御
  true:非同期 (thread を使う)
  false:同期 (thread を使わない)
-->
<param>
  <param-name>arrive-process-async</param-name>
  <param-value>false</param-value>
</param>
```

- IM-Juggling を利用して最新モジュールを適用する事ができます。  
詳細は、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[アップデート パッチの適用](#)」を参照してください。

## アップデート

---

- アップデートの適用は、「[アップデートの適用](#)」を参照してください。

## パッチ

---

- アップデートの適用は、「[パッチの適用](#)」を参照してください。

- テナント環境セットアップについては、「[テナント環境セットアップ](#)」を参照してください。



注意

WARファイルに含まれているモジュールにより、  
テナント環境セットアップにて表示されるウィザードの順序が変わります。

## ライセンスの登録

---

ライセンスの登録を行います。

詳細は「[ライセンスの登録](#)」を参照してください。

## アンインストール

---

アンインストールについては、「[アンインストール](#)」を参照してください。