

PDF オートコンバータ EX インストールマニュアル

株式会社ワイ・エス・エス

Ver5.0.2 以降

2025 年 7 月 28 日

< 目次 >

1 章. このマニュアルにつきまして（重要）	4
1.1. 最近の環境に関する注意事項	4
1.2. 起動ユーザに関する注意事項	4
2 章. シングル版とマルチ版について（重要）	5
2.1. 事前確認メールのお願い	5
2.2. ご注意いただきたい事項の詳細	6
2.3. 機能・制限の比較表	6
3 章. インストールに必要な環境	7
3.1. 推奨ハードウェア環境	7
3.2. S/W 環境	7
3.2.1. OS	7
3.2.2. 動作確認アプリケーション	8
3.2.3. Office のインストールについて	8
4 章. インストール前に	10
4.1. 設定・確認事項	10
4.1.1. 必要な確認事項	10
4.1.2. 正常な動作をしない環境	10
4.1.3. 不安定な動作となる可能性がある環境	10
4.1.4. 注意事項	11
4.1.5. PDF オートコンバータ EX を 64bitOS 上で動作させる場合の注意事項	11
4.1.6. 64bitOS 上で Office を PDF 変換する場合	11
5 章. インストール手順	12
5.1. PDF オートコンバータ EX のインストール	12
6 章. インストール後の設定	17
6.1. [611] エラー抑止（必須設定）	17
6.2. エラー時のダイアログ抑止（必須設定）	19
6.3. トラストセンター設定	25
6.3.1. 【設定項目 1】（必須設定）	25
6.3.2. 【設定項目 2】（必須設定）	26
6.3.3. 【設定項目 3】（必須設定）	27
6.3.4. 【設定項目 4】（必須設定）	30
6.3.5. 【設定項目 5】（必須設定）	31
6.3.6. 【設定項目 6】（必須設定）	33
6.3.7. 【設定項目 7】（必須設定）	34

6.3.8. 【設定項目 8】 (必須設定).....	35
6.4. ブック共有設定ファイルに対する設定(該当する場合のみ設定)	36
6.5. ダイアログ監視設定(該当する場合のみ設定)	39
6.6. 標準サポート以外のアプリケーションを変換する場合の設定(該当する場合のみ設定) ..	41
6.7. PDF ファイルのフォント埋め込み(必須設定)	43
6.8. PDF 変換した際に網掛け部分が荒く表示される場合の設定(該当する場合のみ設定)	47
6.9. ヘッダー/フッターに画像がある場合の設定(該当する場合のみ設定)	49
6.10. リモートデスクトップ接続時のエラー対応(該当する場合のみ設定).....	52
6.10.1. クライアントサイドの設定変更	52
6.10.2. サーバサイドの設定変更(Windows Server 2019 以降のバージョン対象)	52
6.11. Windows11 のメモ帳(Notepad)を旧バージョンに戻す(該当する場合のみ設定)	54
7 章. Word の設定.....	56
7.1. 用紙設定(必須設定)	56
7.2. 修正箇所の表示エラー抑止設定(該当する場合のみ設定).....	57
7.2.1. しおり機能オプション(有償)	58
8 章. Excel の設定	59
8.1. 用紙設定(必須設定)	59
8.2. Excel の印刷効果の設定(必須設定).....	59
8.3. Excel の総ページ数の設定(該当する場合のみ設定).....	61
9 章. PowerPoint の設定.....	62
9.1. 印刷効果の設定(必須設定).....	62
9.2. PowerPoint を変換する場合の設定(バージョンアップ時限定)	63
9.2.1. 既存環境の確認(特別な設定が必要かの確認)	63
9.3. 特殊サイズを変換する場合の設定方法(該当する場合のみ設定)	65
10 章. 変換オプションの設定.....	66
10.1. 変換オプション画面の開き方	66
10.2. 各変換オプションの設定.....	66
10.3. DOC 変換オプションの設定	66
10.3.1. 変換時の解像度(該当する場合のみ設定)	66
10.3.2. 全てのページを表示してから変換処理を行う(該当する場合のみ設定)	67
11 章. 一太郎の設定	68
11.1. 制限事項.....	68
11.1.1. PDF オートコンバータ EX の一太郎対応状況.....	68
11.1.2. 一太郎添削モード・外字等の設定(該当する場合のみ設定)	69
11.1.3. 拡張子別設定の調整(必須設定).....	70
11.1.4. アウトラインファイルの変数の設定(必須設定).....	71
12 章. DocuWorks の設定.....	73
12.1. DocuWorks インストール後の起動設定(初期設定).....	73

12.2. 拡張子別設定への追加	76
12.3. エラー時の設定(該当する場合のみ設定)	77
13 章. 有償オプションの設定	78
13.1. セキュリティ変更/ファイルチェックオプション(別途有償)	78
13.1.1. 共通設定 1	78
13.1.2. 共通設定 2	79
13.1.3. PDF のセキュリティ変更の場合	80
13.1.4. apdfcp.ini の内容の変更	80
13.1.5. コマンド/Java/C での PDF セキュリティ変更	81
13.1.6. フォルダ監視での PDF セキュリティ変更	81
13.2. Word しおり反映オプション(別途有償)	82
14 章. どのように PDF を作成するのか	83
14.1. 重要 PDF 作成方法によって各マニュアルを参照ください。	83
14.1.1. JavaAPI からの変換と C の DLL からの変換を使う場合	83
14.2. サービス変換	84
14.2.1. サービスの登録	84
14.2.2. 注意事項	87
14.3. フォルダについて	87
14.3.1. フォルダの構成(デフォルト環境の場合)	87
14.3.2. フォルダの作成	88
15 章. アンインストールの方法	89
15.1. アンインストールの方法	89
16 章. 困ったときは	91
16.1. サービスを使って PDF オートコンバータ EX が動かない時(IN→OUT 変換の場合)	91
16.2. 上記のフォローに対応しても変換が上手くいかない時	92
16.2.1. ①全てのファイルが変換できない場合	92
16.2.2. ② Office だけ全てのファイルが変換できない場合(画像等は変換できる)	92
16.2.3. ③ Excel だけ全てのファイルが変換できない場合(Word や画像は変換できる)	93
16.2.4. ④特定のファイル名だけ変換できない場合	93
16.2.5. ⑤特定のファイルだけ変換できない場合	93
16.2.6. お問い合わせについて	94

1章. このマニュアルにつきまして（重要）

1.1. 最近の環境に関する注意事項

本マニュアルは非常に長いため、マニュアルを読まずにインストールしてしまう方も多いかもしれません。しかし、以下の設定をしないと、運用開始時に安定して動作しないリスクがあります。必ずマニュアルを読んで設定をお願いいたします。

[6.インストール後の設定](#)

[7.Word の設定](#)

[8.Excel の設定](#)

[9.PowerPoint の設定](#)

1.2. 起動ユーザに関する注意事項

PDF オートコンバータ EX を起動するユーザは、PDF オートコンバータ EX が動作するサーバ/管理者権限が必須です。

【具体例】

- ・ サービスで動かす場合、動作するマシンの PDF オートコンバータ EX サービス起動ユーザに管理者権限が必要です。
- ・ コマンドで動かす場合、動作するマシンのログインユーザ/コマンドの起動ユーザに管理者権限が必要です。
- ・ Web サービスなどで動かす場合、Web アプリケーション（Tomcat/WebSphere/IIS/JBoss/resin 等）の起動ユーザに管理者権限が必要です。

※注意事項※

- ・ 必要な管理者権限は PDF オートコンバータ EX がインストールされているマシンの管理者権限です。ネットワークの管理者権限など、マシンに対する正しい管理者権限が無い場合、正常に動作しません。
- ・ サーバで集中処理をする場合、ファイルをアップロードするクライアント PC 側の権限は関係ありません。あくまで PDF オートコンバータ EX を最終的に動作させるユーザにご注意ください

2章. シングル版とマルチ版について（重要）

PDF オートコンバータ EX はシングル版とマルチ版が存在します。

シングル版をご検討の方は、以下の内容は関係ありません。

次の章 [\[3.インストールに必要な環境\]](#) をご確認ください。

【マルチ版をご検討のお客様へ】

2.1. 事前確認メールのお願い

マルチ版は環境やシステム構成によっては、性能を発揮できない可能性が非常に高い製品です。ご検討される方は必ず以下のアドレスにメールの上、実際の挙動を確認いただいた上で、販売させていただきます。

メール送信先 eigyo@iothe.co.jp 株式会社ワイ・エス・エス 営業部

御社名/部署名/お名前

電話番号

環境の詳細

OS (32/64bit)

CPU(クロック数/CPU 数/コア数)

メモリ

HDD の I/F、回転数

開発言語（Java の場合 JDK バージョン）、AP サーバ等

マルチ版を使用するシステムの詳細

マルチ版を使用したい理由

変換要求頻度

対象ファイル

ファイル詳細（ページ数、ファイルサイズ）

2.2. ご注意いただきたい事項の詳細

- マルチ版は Word、Excel、TIFF（G3・G4）JPEG/BMP/PNG/GIF の PDF 変換以外はサポートされません。
- マルチ版はプログラムインターフェース（Java or C）経由で使用する必要があります。
- マルチ版はシングル版と比べて、製品価格が約 4 倍です。見積依頼の際に必ずどちらかお知らせください。
- 体験版のライセンスは、ライセンス設定のプログラミングインターフェースライセンス番号のスレッド対応のリストボックスを切り替えれば、シングル版・マルチ版の両方を評価できますが、正式ライセンスはマルチ版とシングル版それぞれに専用ライセンス番号があります。購入後のトラブルを避けるためにも、マルチ版は当社に問い合わせのないお客様には販売できませんのでご注意ください。
- マルチ版は最大 4 つまでのマルチスレッドをサポートします。必ずスレッド数以上の CPU 数またはコア数のあるマシンをご選択ください。（他の処理も同時に稼動する場合、更に余裕を持たせてください）。
- 4 スレッドを超える処理は、OS や Office、HDD の処理能力により、逆に処理スピードの低下をもたらします。必ず上位アプリ側で CPU 数コア数の余裕分かつ、4 スレッド以下に制御してください。

2.3. 機能・制限の比較表

機能・制限比較	シングル版	マルチ版
ライセンスキー	シングル版専用ライセンスが必要	マルチ版専用ライセンスが必要
販売形態	評価版をご利用いただいてご要望に合っていれば、誰でも購入可能です。	購入後にご迷惑をかけないように、環境や使用方法を事前に確認させていただいた上で、販売させていただきます。
製品価格	オープン価格	シングル版の約 4 倍
対象ファイル	Excel/Word/PPT 一太郎、DocuWorks TIFF（G3・G4） JPEG/BMP/PNG/GIF	Excel/Word TIFF（G3・G4） JPEG/BMP/PNG/GIF
OCR 機能	使用可能	使用不可
同時稼動確認スレッド数	1 スレッドでしか動作しません	4 スレッドまでサポート
in→out 変換のサポート	有	無
コマンド変換サポート	有	無
プログラムインターフェース （Java/C）のサポート	有	有（マルチ版は Java/C のみのサポートです）
ハードの制限	推奨環境	推奨環境 + 同時に起動させるスレッド数以上の CPU 数またはコア数が必須です。

3章. インストールに必要な環境

3.1. 推奨ハードウェア環境

メモリ	8G 以上 PDF オートコンバータ EX が使用できるメモリ 2G
CPU	最低クロック数 2.0GHz 以上をお勧めします それ以下でも動作しますが、処理スピードはクロック数に正比例します。可能であれば、3.0GHz 以上推奨

- CPU は高性能であるほど、スピードが上昇します。メモリは一定以上あればスピードに影響しません。
- 仮想環境が原因で PDF 変換ができないという問題が出たことはありません。ただ、CPU の割り当て等の仮想環境の設定が悪いと OS 自体の性能が発揮できない場合があります。必ず、OS 自体が実機と類似の性能を発揮できる環境を構築ください。OS 自体が性能を発揮できない場合には、当然当社製品の処理スピードが低下します。

※注意事項※

実 CPU×実コア数=2 以上を割り当ててください。ハイパースレッティングを使用している場合、1 コアは 0.5 コア分のパワーしか出せません。実 CPU×実コア=2 分のパワーを出す場合、HT の CPU×HT のコア=4 以上を割り当てないと、実 CPU×実コア 2 分の性能が発揮出来ません。

- ◆ その他変換スピードに影響のあるもの
ハードディスクの回転数（高速なほど良い）（推奨 SAS 15,000 回転）、特に仮想環境では実行性能にご注意ください。
◎クラウド環境をご利用の場合は、当社営業(eigyo@iothe.co.jp)までお問い合わせください。

3.2. S/W 環境

3.2.1. OS

Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025

Windows 11 に対応。

（上記以外の OS につきましては、当社営業（eigyo@iothe.co.jp）までお問い合わせください。）

《重要》

PDF コンバータは、Windows 11 24H2 以降および Windows Server 2025 では、[Windows で保護された印刷モード] を無効にする必要があります。

[Windows で保護された印刷モード] を有効にすると、PDF コンバータをインストールすることができません。

また、すでにインストール済みの PDF コンバータは削除されます。

一度モードを有効にすると、無効にしても PDF コンバータは削除されたままです。

再度利用するには [Windows で保護された印刷モード] を無効にした後、

PDF コンバータを再インストールしてください。

3.2.2. 動作確認アプリケーション

- ◆ 以下のファイルは該当製品のインストールが必要です。必ず 64bit 版の Office をインストールしてください。
各製品は最新のパッチをあててください。

Excel 2021、2024

Word 2021、2024

Power Point 2021、2024

(上記以外のバージョンにつきましては、当社営業 (eigyo@iothe.co.jp) までお問い合わせください。)

Microsoft365 / Office365 のご利用については当社営業 (eigyo@iothe.co.jp) までお問い合わせください。

- ◆ 以下のファイルは該当製品のインストールが必要です。各製品は最新のパッチをあててください。
 - 一太郎 2023、2024 左記以降のバージョンについてはお問い合わせください。
(制限事項があります。本マニュアルの一太郎の設定のページをご参照ください。)
 - DocuWorks 9.x (拡張子 xdw 前提、左記以降のバージョン・拡張子をご相談ください。)
※DocuWorks ファイルを変換する際には、必ず有償版 DocuWorks をインストールしてください。
無償版 (DocuWorks Viewer Light 等) での使用は禁止です。

■上記はサーバに必要な製品です。上記で読み込めるファイルは PDF 変換できます。

変換結果はサーバにインストールされているバージョンの印刷結果に依存しますので、

バージョン間での互換性には注意して、サーバにインストールするバージョンを決定してください。

- ◆ 画像ファイル TIFF (G3/G4)、JPEG(RGB)、BMP、GIF、PNG は変換時にソフトウェアは不要です。
- ◆ テキストファイル Notepad.exe 等、右クリックして印刷の機能があるソフトは動作する可能性があります。
その場合は、該当ソフトのインストールが必要です。


3.2.3. Office のインストールについて

- (1) Office をインストールすると、“最初に行う設定です。”という画面が表示されます。
(Office のバージョンによって画面内容が多少異なります。読み替えて操作してください。)
変換時に利用するユーザでログインします。
(Web システムから呼び出す場合は、Web システムサービスの起動ユーザになります。)

- (2) 「特に何もしない」にチェックを入れ、[同意する] をクリックします。



- (3) 次に、“サインインして Office を最大限に活用しましょう。” という画面が表示されます。
[いいえ、後にします。] をクリックします。



- (4) 案内に従って操作を行い、最後に、“準備が整いました。” という画面が表示されましたら
[完了] をクリックします。

以上で、操作完了です。

4章. インストール前に

4.1. 設定・確認事項

4.1.1. 必要な確認事項

インストール前に必ず以下の 5 点を設定・確認してください。

- PDF コンバータについては、本製品に付属しているバージョンを必ずインストールしてください。PDF コンバータのインストール方法は PDF コンバータインストールマニュアルを参照ください。PDF オートコンバータ EX には PDF コンバータ/1 ライセンスが含まれていますので、PDF コンバータを別途購入する必要はありません。
インストール手順は下記の通りです。
 1. PDF コンバータのインストール
 2. PDF オートコンバータ EX のインストール
- OS と Office の**最新のパッチ**をインストールしてください。
- 必ずインストールするマシン自体に管理者権限のあるユーザでログインしてください。ネットワークの管理者権限があっても、そのマシン自体にその権限がないことも考えられます。
- PDF オートコンバータ EX がインストールされているサーバの Office のバージョンやモジュールのビット数 (32→64) を変更したい場合、以下にご注意ください。(例 Office 2021 を使用していたが Office 2024 に変更する等)

《重要》

必ず古い Office をアンインストールしてから、新しい Office をインストールしてください。

もし、そのままインストールして、マシン内に Office が 2 つある状態になってしまうと、その後古い Office をアンインストールしても、レジストリ等がおかしくなってしまう、正常に PDF 変換できなくなります。一度そうなる、OS を入れなおす必要が出てきますので、ご注意ください。(一度すべての Office をアンインストール+フォルダ削除+レジストリ削除すれば問題解消の余地はありますが、非常に難易度が高いのでお勧めできません)

必須手順 OS 再起動 → Office のアンインストール → OS 再起動 → 新しい Office のインストール

4.1.2. 正常な動作をしない環境

以下の環境では正常に動作しませんのでご注意ください。

- PDF オートコンバータ EX を、Citrix Virtual Apps 等のシンクライアント専用サーバにインストールすることは止めてください。クライアントが Citrix Virtual Apps を使用しているだけで問題が起きる訳ではありませんので、PDF オートコンバータ EX をインストールしているサーバと、シンクライアント (Citrix Virtual Apps) 専用サーバが別のサーバであれば、問題ありません。
- リモートデスクトップや、それに類似した製品での PDF オートコンバータ EX インストールサーバへのアクセスに関しては、メンテナンス用にまれにアクセスするのであれば問題ありません。常時アクセスは止めてください。

4.1.3. 不安定な動作となる可能性がある環境

以下の環境では、サーバの負荷が高くなり、OS や相互の処理スピード低下が発生する場合があります。必ず事前に検証または、対応策をお考えください。

- PDF オートコンバータ EX を Web サーバ、DB サーバと同じサーバにインストールする場合、特に変換頻度が高い場合はご注意ください。相互に影響が出た場合でも、当社では対応が困難です。
ご心配の場合は必ず変換専用マシンをご用意ください。

4.1.4. 注意事項

- PDF 変換を行うファイル、フォルダについては、必ず PDF オートコンバータ EX がインストールされているローカルサーバ内のものをご指定願います。ネットワーク越しのファイル、フォルダの処理については動作の安定性を考慮し、サポート外とさせていただきます。
- 一太郎はインストール時、IME と ATOK に悪影響を及ぼす場合がありますので、必ず一太郎変換専用サーバとしてご使用いただくことを推奨いたします。
- ウイルスソフトによっては、変換時にファイルを掴むものがあり、変換用フォルダをウイルスチェックから外していただく必要がある場合もあります。
- 当社製品にメモリリークがないことは確認しておりますが、Windows のアプリケーション（Office 等）は、少しずつごみのようなものができてメモリをリーク(使用)していきます。変換頻度によりますが、頻度が非常に高い場合には 1 週間に 1 回、頻度が低い場合でも 3 か月に 1 回はマシンの再起動を推奨いたします。
- コマンド変換では管理者権限が必要です。
- 異なる変換方法（サービス/ コマンド/ Java/ C）を同時に動作させることは、処理がぶつかり想定外の結果になる可能性があるため、決して使用しないでください。

4.1.5. PDF オートコンバータ EX を 64bitOS 上で動作させる場合の注意事項

PDF オートコンバータ EX を 64 bit OS 上で動作させる場合、以下の制限があります。

- ◆ 以下の製品の 64 bit 版が必要です。
PDF オートコンバータ EX（64bit 版）
PDF コンバータ（64 bit 版）
- ◆ プログラムインターフェース（Java）を使用する場合、JDK が 64 bit 版である必要があります。変換アプリケーションが完全に 64 bit 版ネイティブであるものを推奨します。64 bit で動くようにした 32 bit 版では WOW64 上で動作することになるためリスクが増加する（WOW64 が不安定になる）可能性があります。
- ◆ DocuWorks、一太郎等は、アプリケーションが 32bit 互換（WOW64）で動作します。当社製品側で 32bit 互換でも動作するように対応をしておりますが、WOW64 の仕様・制限に依存します。これは当社製品以外でも同様です。

4.1.6. 64bitOS 上で Office を PDF 変換する場合

《重要》

OS が 64bit で Office を PDF 変換する場合、必ず Office を 64bit でインストールしてください。

やむをえず Office を 32bit にせざるを得ない場合は、必ず当社営業（eigyo@iothe.co.jp）までご連絡ください。

5章. インストール手順


5.1. PDF オートコンバータ EX のインストール

以下は、同梱されている PDF コンバータがインストール済みであることを前提として説明しております。
PDF オートコンバータ EX の実行モジュールをマシン上に保存してください。


- (1) フォルダ内の [setup.exe] をダブルクリックします。

以下の手順は、64bit 版も 32bit 版も同じですので、64bit 版で説明させていただきます。

- (2) セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックします。




- (3) “ライセンス条項” 画面が表示されます。ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、同意するにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。



- (4) “インストールフォルダーの選択” 画面が表示されますので、任意のフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。

(本マニュアルでは、“C:\%ysstool”の下に設置いたします。)




※フォルダの設置場所には制約がありますので、事前に以下の注意をご確認ください。

注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2019 以降、Windows 11 以降などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ（ドキュメントフォルダ等）など、ユーザごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。

- (5) “インストールの確認” 画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。
インストールが開始されます。




- (6) 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

インストールが完了しましたら、ライセンスの設定を行います。

- (7) インストールが完了すると、“環境設定” 画面が表示されます。
[ライセンス設定] をクリックします。



- (8) “ライセンス設定” 画面が表示されます。ライセンスシートに記載されたライセンス番号を入力します。
“オートコンバータ EX ライセンス番号”欄に正しい番号を入力すると、入力フィールド右の【無効】表示部分が【有効】になり、【OK】がクリックできるようになります。

※プログラムインターフェースを使用しない場合、“オートコンバータ EX ライセンス番号”欄のみにライセンス番号を入力します。

(プログラムインターフェースを使用する場合、(8-1)、(8-2)、(8-3) の該当する頁をご参照ください。
体験版・シングル版・マルチ版のライセンス番号のそれぞれで画面の表示・操作が若干異なります。)

(8-1) 体験版のライセンス番号を入力した場合

体験版のライセンス番号を入力すると、スレッド対応のリストボックスからシングル版・マルチ版を選択できます。
但し、マルチ版は[[2. シングル版とマルチ版について \(重要\)](#)]に記載されている制限があります。
購入後に期待していた性能を発揮出来ない等のご迷惑を掛けないために、制限をご理解いただいたうえで、
当社にメールを送信していただいた方のみマルチ版を選択するようにしてください。

(8-2) シングル版の正規ライセンス番号を入力した場合

ライセンス設定

オートコンバータEXライセンス番号

PDFオートコンバータEXのライセンス番号 有効

OK

キャンセル(C)

プログラミングインターフェースライセンス番号(オプション)

シングル版のライセンス番号 有効

スレッド対応: シングル版

体験版ライセンスの場合はシングル版、マルチ版を選択できます。
ご注意: シングル版、マルチ版ではライセンス料が異なります。

ライセンス番号は、16桁-5桁-4桁-3桁の番号です。“-”(ハイフン)も含めて入力して下さい。

シングル版のライセンス番号を入力すると、スレッド対応のリストボックスが選択できなくなります。

(8-3) マルチ版の正規ライセンス番号を入力した場合

ライセンス設定

オートコンバータEXライセンス番号

PDFオートコンバータEXのライセンス番号 有効

OK

キャンセル(C)

プログラミングインターフェースライセンス番号(オプション)

マルチ版のライセンス番号 有効

スレッド対応: マルチ版

体験版ライセンスの場合はシングル版、マルチ版を選択できます。
ご注意: シングル版、マルチ版ではライセンス料が異なります。

ライセンス番号は、16桁-5桁-4桁-3桁の番号です。“-”(ハイフン)も含めて入力して下さい。

マルチ版のライセンス番号を入力すると、スレッド対応のリストボックスが選択できなくなります。

注 意

見積依頼の際にはシングル版・マルチ版、どちらのお見積りが必要かを必ずお知らせください。

(9) 設定終了後、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。

以上で、ライセンスの設定は完了です。

6章. インストール後の設定

6.1. [611] エラー抑止 (必須設定)

Windows Server 2019 以降はセキュリティが強化されています。

MS-Office ファイルを PDF 変換する際に、以下の3つの条件全てに該当する場合[611]というエラーになります。

- ① Excel・Word の PDF 変換である。
- ② PDF オートコンバータ EX のサービスによるフォルダ監視変換である。
- ③ プログラムインターフェース (Java/C) を利用して、サービスから呼び出される場合

●注意● 3つの条件に合致していない場合の[611]エラーは他に原因がありますので、当社営業(contact@iothe.co.jp)までお問い合わせください。

[611]エラーを回避するために、以下の設定を行ってください。

C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop フォルダを新規で作成してください。

Office は 64bit 版のインストールが必須です。

上記を設定しても、Excel だけエラーになる場合

→ AP サーバ(Tomcat 等)の起動ユーザまたはサービスの起動ユーザで、マシンにログインしてください。

【フォルダを作成しても解決しない場合の回避方法】

●注意●

以下の記載は、上記のフォルダを作成しても問題が解決しないお客様限定です。それ以外の方は設定しないでください。


- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに「dcomcnfg」と入力し、Enter キーをクリックします。

※以下は Excel の場合の回避方法です。Word/PowerPoint も同様の設定をお願いいたします。

- (2) “コンポーネントサービス” 画面が開きます。

[コンソールルート] → [コンポーネントサービス] → [コンピューター] → [マイコンピューター]

→ [DCOM の構成] → [Microsoft Excel Application] を選択し右クリック → [プロパティ] を選択してください。




Word の場合 … 「Microsoft Word 97-2003 文書」 を選択

PowerPoint の場合 … 「Microsoft PowerPoint Slide」 を選択

(3) “Microsoft Excel Application” のプロパティ画面が開きます。

[ID] タブを選択し、[このユーザー] をクリックし、マシンの管理者権限のあるユーザを入力します。





上記設定をすることにより、サーバで Excel を起動する際には、必ず設定したユーザとして起動されるようになります。同じサーバにて PDF オートコンバータ EX 以外のアプリやシステムで Excel を操作するマクロ等を動かす場合には、問題が起きる可能性があります。基本的には別サーバで処理してください。

また、システム管理者に上記の設定をしても良いか確認をお願いします。

上記の設定でもうまく動作しない場合や、問題点があるようであれば、当社営業（contact@iothe.co.jp）までお問い合わせください。

6.2. エラー時のダイアログ抑止（必須設定）

タイムアウト等のエラーが発生した場合、まれに以下のようなダイアログボックスが表示されることがあります。



上記のダイアログボックスは円滑な変換の障害になる場合があるので、表示されないように以下の設定を行います。


- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに「gpedit.msc」と入力し、Enter キーをクリックします。
※変更を許可しますかといったダイアログボックスが出る場合がありますが、[OK] をクリックしてください。

(2) “ローカルグループポリシーエディター”画面が開きます。

[ローカルコンピューターポリシー] → [コンピューターの構成] → [管理用テンプレート]


→ [Windows コンポーネント] → [Windows エラー報告] を選択します。

[Windows エラー報告を無効にする] をダブルクリックします。




(3) “Windows エラー報告を無効にする”画面が開きます。


[有効(E)] にチェックを入れ、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。




- (4) “ローカルグループポリシーエディター” 画面にて、[重大なエラーが発生したユーザーインターフェイスを表示しないようにする] をダブルクリックします。



- (5) “重大なエラーが発生したユーザーインターフェイスを表示しないようにする” 画面が開きます。
[有効(E)] にチェックを入れ、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。




(6) “ローカルグループポリシーエディター” 画面にて、[ログを無効にする] をダブルクリックします。



(7) “ログを無効にする” 画面が開きます。

[無効(D)] にチェックを入れ、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。



シングル版の場合は、以上で設定は完了です。


マルチ版の場合は、(8)～(11)の設定を行ってください。

- (8) ※以下 ((8) ~ (11)) はマルチ版利用の場合の設定変更です。該当する場合のみ設定してください。
Office2021/365 以降(一太郎も含) をバックグラウンド(サービス、対話ユーザ)で PDF 変換する場合、
以下分離プロセスを無効に設定してください。


スタートボタンの横にある検索ボックスに「gpedit.msc」と入力し、“ローカルグループポリシーエディター”画面を開きます。

[ローカルコンピューターポリシー] → [コンピューターの構成] → [管理用テンプレート]
→ [プリンター] を選択します。


[アプリケーションから印刷ドライバーを分離する] をダブルクリックします。



- (9) “アプリケーションから印刷ドライバーを分離する”画面が開きます。
[無効(D)] にチェックを入れ、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。




- (10) “ローカルグループポリシーエディター” 画面にて、[分離プロセスで印刷ドライバーを実行する] をダブルクリックします。



- (11) “分離プロセスで印刷ドライバーを実行する” 画面が開きます。

[無効(D)] にチェックを入れ、[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。



以上で設定は完了です。

6.3. トラストセンター設定

●トラストセンターの開き方


- (1) PDF 変換と同じ権限者でログインして、Office アプリケーションを起動してください。
- (2) [ファイル] → [その他] → [オプション] → [トラストセンター] → [トラストセンターの設定] をクリックすると、“トラストセンター” 画面が開きます。

Office のバージョンによっては記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。
機能自体が無いバージョンに関しては、設定は不要です。

6.3.1. 【設定項目 1】(必須設定)

マクロの入っていないファイルでも、以下のような警告が出て、変換が停止する場合があります。


警告を表示しないために、以下の設定を行います。



※Excel での、操作方法を掲載しておりますが、[Excel]、[Word]、[Powerpoint] 全て同様の設定方法です。

“トラストセンター” 画面を開き、[マクロの設定] をクリックすると、以下の画面が表示されます。

[警告せずに VBA マクロを無効にする] を選択し、[OK] をクリックします。



6.3.2. 【設定項目 2】 (必須設定)

“トラストセンター” 画面を開き、[ファイル制限機能の設定] をクリックします。

ファイルの種類 のチェックを全て外し、[OK] をクリックします。

トラストセンター

信頼できる発行元
信頼できる場所
信頼済みドキュメント
信頼できるアドイン カタログ
アドイン
ActiveX の設定
マクロの設定
保護ビュー
メッセージ バー
外部コンテンツ
ファイル制限機能の設定
プライバシー オプション
フォームベースのサインイン

ファイル制限機能の設定

ファイルの種類ごとに、[開く] チェック ボックスや [保存] チェック ボックスをオンにできます。[開く] をオンにすると、この種類のファイルは、Excel でブロックされるか、保護ビューで開かれます。[保存] をオンにすると、この種類のファイルは、Excel では保護できません。

ファイルの種類	開く	保存
Excel 2007 以降のブックとテンプレート	☐	☐
Excel 2007 以降のマクロ有効ブックとテンプレート	☐	☐
Excel 2007 以降のアドイン ファイル	☐	☐
Excel 2007 以降のバイナリ ブック	☐	☐
OpenDocument スプレッドシート ファイル	☐	☐
Excel 97-2003 アドイン ファイル	☐	☐
Excel 97-2003 ブックとテンプレート	☐	☐
Excel 95-97 ブックとテンプレート	☐	☐
Excel 95 ブック	☐	☐
Excel 4 ブック	☐	☐
Excel 4 ワークシート	☐	☐
Excel 3 ワークシート	☐	☐
Excel 2 ワークシート	☐	☐
Excel 4 マクロ シートとアドイン ファイル	☐	☐
Excel 3 マクロ シートとアドインファイル	☐	☐
Excel 2 マクロ シートとアドイン ファイル	☐	☐
Web ページと Excel 2003 XML スプレッドシート	☐	☐
XML ファイル	☐	☐
テキスト ファイル	☐	☐
Excel アドイン ファイル	☐	☐
dBase III / IV ファイル	☐	☐
Microsoft Office クエリ ファイル	☐	☐
Office データ接続ファイル	☐	☐
その他のデータ ソース ファイル	☐	☐
オフライン キューブ ファイル	☐	☐
DIF および SYLK ファイル	☐	☐
Excel 用レガシー コンバーター	☐	☐
Excel 用 Office Open XML コンバーター	☐	☐

選択した形式のファイルを開く処理:

- ☐ 選択した形式のファイルを開かない(N)
- ☒ 選択した形式のファイルを保護ビューで開く(O)
- ☐ 選択した形式のファイルを保護ビューで開き、編集可能にする(E)

既定の設定に戻す(R)

OK キャンセル

※Excel での、操作方法を掲載しておりますが、[Excel]、[Word]、[Powerpoint] 全て同様の設定方法です。

6.3.3. 【設定項目 3】 (必須設定)

Office に互換性の無いファイルにエラーを出す機能があります。

Office を使わずに作成したファイル(Java POI やその他 Microsoft 以外のソフト)で出る確率が高いようです。

上記に該当するファイルを Office 2021 以降で開くと以下のようなエラーが出ます。

 **保護されたビュー** このファイルは問題が見つかりました。このファイルを編集すると、コンピューターに被害を与えるおそれがあります。クリックすると詳細が表示されます。

PDF オートコンバータ EX で PDF 変換をした際に、以下のエラーになります。

611 変換モジュールがエラーを返しました。

804 ファイルオープンエラー

Office OLE 機能から返されたエラー

このファイルから問題が検出されました。コンピューターを保護するため、ファイルは開かれません。

推奨回避方法

この問題の発生の原因はファイルにあることが多いです（環境や設定にも依存します）。問題が出ているのが、このファイルだけであれば、該当のファイルを最新の Office で開いて、保存しなおしてください。

システムから大量に出力されている場合、システム側でエラーの出ないファイルに変更できないかご確認ください。

ファイルを修正する等、上記の回避方法をとることが現実的でなく、PDF オートコンバータ EX による変換を行わざるをえない場合があります。

例えば…

- 過去に大量に問題ファイルを作成してしまっている
- システム側で修正ができない
- どのようなファイルが送られてくるかわからない

このような場合、以下のいずれかの設定を行うことで、PDF オートコンバータ EX による PDF 変換ができるようになります。但し、該当ファイルは Microsoft Office では破損ファイルとみなされているものですから、あくまで現時点での回避方法となります。今後のサービスパックや次期 Office では読めなくなる、つまり変換できなくなるリスクがあります。また、以下に説明する内容は、**セキュリティを低下させる側面があります。このような設定をされるかどうかは、あくまで御社の判断でお願いいたします。**


設定方法① フォルダを信頼できる場所として指定する

具体的には、サーバ上の該当の Office のアプリケーションを開いて、変換元のファイルが存在するフォルダを信頼できる場所に登録することによって変換が可能になります。

(1) “トラストセンター” 画面を開き、[信頼できる場所] → [新しい場所の追加] をクリックします。



- (2) 変換元のフォルダを追加します。フォルダ変換の場合は、指定した監視フォルダ全体を指定し、コマンド/Java/C 等で変換する場合、変換されるファイルが置かれているフォルダすべてを指定します。特定のフォルダ配下に変換対象ファイルがある場合はトップフォルダを指定し、
[この場所のサブフォルダーも信頼する] をチェックします。



設定方法② 保護ビュー機能をオフにする

上記の他に、保護ビュー機能をオフにして回避する方法もあります。

(1) “トラストセンター” 画面を開き、[保護ビュー] をクリックします。

(2) 保護ビュー項目のチェックを全て外し、[OK] をクリックします。

※ 変換対象のアプリケーション全てに設定を行ってください。



6.3.4. 【設定項目 4】 (必須設定)

下記を設定することで、変換エラーを減らすことができます。

社内のセキュリティポリシーを確認の上、設定を行ってください。

- (1) “トラストセンター” 画面を開き、[ActiveX の設定] をクリックします。
- (2) [警告を表示せずにすべてのコントロールを無効にする] を選択し、[OK] をクリックします。



6.3.5. 【設定項目 5】 (必須設定)

Office LTSC などにおいて、マイクロソフト社のサイトへアクセスし、インターネットに接続しますが、接続できない場合、PDF 変換でタイムアウトエラーや処理時間が増大になるなどの現象が発生します。

※変換対象のファイルに依存せず、Office のバージョンによっては現象が発生しないケースもありますのでご注意ください。

現象を回避するため、以下の設定を行ってください。

※Excel での、操作方法を掲載しておりますが、[Excel]、[Word]、[Powerpoint] 全て同様の設定方法です。

- (1) “トラストセンター” 画面を開き、[プライバシーオプション] をクリックすると、以下の画面が表示されます。
[プライバシー設定] をクリックしてください。



- (2) 「オプションの接続エクスペリエンスをオンにする」のチェックを外し、「OK」をクリックします。



- (3) ブラウザ等を開き、PDF 変換するマシンがインターネットに接続できることを確認します。
インターネットに接続できない場合、接続できるようにネットワーク設定の確認をお願いいたします。
ネットワーク環境によってはプロキシの設定が必要になることもあります。

※必要なネットワークの設定やプロキシの設定等につきましては、ネットワーク管理者にご確認をお願いいたします。

例) Windows11 でプロキシサーバの設定をする場合


1. Windows の設定から、ネットワークとインターネット
→ プロキシ → 手動プロキシ セットアップ → 編集 をクリックします。
2. 以下を設定し、保存ボタンをクリックします。
 - ・ [プロキシ サーバを使う] をオン
 - ・ [プロキシ IP アドレス] プロキシサーバの IP を設定
 - ・ [ポート] プロキシサーバのポート番号を設定

6.3.6. 【設定項目 6】 (必須設定)

アドインが有効になっているとバーが表示され、変換を阻害する可能性があります。
アドインを無効にするために以下の設定を行ってください。

※Excel での、操作方法を掲載しておりますが、[Excel]、[Word]、[Powerpoint] 全て同様の設定方法です。

- (1) “トラストセンター” 画面を開き、[アドイン] をクリックします。
- (2) [すべてのアプリケーション アドインを無効にする (機能が使えなくなる場合があります)] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。



6.3.7. 【設定項目 7】 (必須設定)

メッセージバーが出て変換できないケースを抑止するために、以下の設定を行ってください。

※Excel での、操作方法を掲載しておりますが、[Excel]、[Word]、[Powerpoint] 全て同様の設定方法です。


(1) “トラストセンター” 画面を開き、[メッセージバー] をクリックします。

(2) 以下の 2 点を設定し、[OK] をクリックします。

- * すべての office アプリケーションに適用するメッセージバーの設定
[ブロックされた内容に関する情報を表示しない] を選択します。

* ポリシーのヒント

[ポリシーヒントをメッセージバーに表示します。これをオフにすると、組織で必要とされる場合を除いて、ポリシーヒントはすべて無効になります。] のチェックを外します。



6.3.8. 【設定項目 8】 (必須設定)

データ接続やリンクの更新エラーなどにより、変換が停止するリスクがあります。
変換が停止するのを回避するために、以下の設定を行ってください。

※Excel を対象とした設定方法です。

(1) “トラストセンター” 画面を開き、[外部コンテンツ] をクリックします。

(2) 以下の 2 点を設定し、[OK] をクリックします。

* データ接続のセキュリティ設定

[すべてのデータ接続を無効にする] を選択します。

* ブックリンクのセキュリティ設定


[ブックリンクの自動更新を無効にする] を選択します。



6.4. ブック共有設定ファイルに対する設定(該当する場合のみ設定)

Excel のブック共有設定ファイルにおいて、PDF オートコンバータ EX で Excel ファイルを変換時、ページ設定関連で変換エラーとなることがあります。エラーを回避するために、以下の設定を行ってください。

- (1) 先に、[設定方法① フォルダを信頼できる場所として指定する](#)の設定を行ってください。
- (2) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [XLS 変換オプション] をクリックすると、“XLS 変換オプション”画面が開きます。
[ページ設定関連のエラーを無視する。] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。



以上で、設定は完了です。

上記の他に、レジストリ変更で回避する方法もあります。

レジストリを変更することにより、「ファイルの検証」機能を止める方法です。

●注意●

レジストリを編集しますので、細心の注意を払って処理するようお願いいたします。

レジストリを誤って変更すると、深刻な問題が発生することがあります。


万一に備えて編集前にレジストリのバックアップをしておく、問題が発生した場合にレジストリを復元することができます。

- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに [regedit] と入力し、Enter キーをクリックします。
- (2) 管理者のパスワードを要求するダイアログボックスが表示された場合は、パスワードを入力し [OK] をクリックします。確認を要求するダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。
- (3) “レジストリエディター”画面が開きます。
[HKEY_CURRENT_USER¥SOFTWARE¥Microsoft¥Office¥16.0] に移動します。


Office のバージョンによっては記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。

Office2021/Office2024


HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Office¥16.0




- (4) [¥Excel¥Security¥FileValidation] へ移動します。
[FileValidation] を選択した状態で右クリックし、[新規] → [DWORD(32 ビット)値] をクリックします。
("FileValidation"キーがない場合は、[Security] を選択した状態で右クリックし、[新規] → [キー] を選択して [FileValidation] と入力し作成します。)



- (5) “新しい値 #1”キーが作成されます。名前を [EnableOnLoad] に変更します。
(キーを選択した状態で右クリックし、[名前の変更] を選択すると変更ができます。)



- (6) [EnableOnLoad] を選択した状態で右クリックし、[修正] をクリックすると、編集画面が表示されます。
値は 0 のままにしておきます。修正は不要です。(0 の場合、ファイルの検証を行いません。)



- (7) “レジストリエディター”画面の [ファイル] → [レジストリエディターの終了] をクリックします。
変換を行い、正常に出力されるかを確認します。

6.5. ダイアログ監視設定(該当する場合のみ設定)

Office 2021 以降において、

[ワード文書オープンエラー (パスワード付きか、存在しない可能性があります)]

[コマンドは正常終了できませんでした。]


とエラーが出る場合があります。

```

C:\¥windows¥system32¥cmd.exe
11/14 14:01:23:コマンドモードを開始しました。
>Target Folder:C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥target
>      User:ladmin
11/14 14:01:23:sample¥in¥11TEST.docx(Size:11748) Start {
[611]:変換モジュールがエラーを返しました。[Status:1]
[Command]:"C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥bin¥aoledoc.exe" "-f" "C:\¥sstool¥AutoConv
erterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥yacFB14550.tmp.txt"
log={
2014/11/14 14:01:23:Start[C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥bin¥aoledoc.exe][-f][C:\¥yss
tool¥AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥yacFB14550.tmp.txt]
2014/11/14 14:01:23:Arguments[-l][C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥
yaIFB12550.tmp.log][-sl][C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥yasFB135
50.tmp.log][-i][C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥target¥sample¥in¥end¥11TEST.docx][-o]
[C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥target¥sample¥_temp_¥tmpFB11550.tmp.pdf][-p][YSS PDF
Converter XP][-tmp][C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp][-param][C:\¥
ysstool¥AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥parFB16550.tmp][-olepid][C:\¥sstool¥
AutoConverterEX¥temp¥docFAFF550.tmp¥yapFB15550.tmp][-hl][0]
2014/11/14 14:05:31:End[754]:ワード文書オープンエラー(パスワード付きか、存在しな
い可能性があります)[Filename:C:\¥sstool¥AutoConverterEX¥target¥sample¥in¥end¥11T
EST.docx][Trace:60][Printer:YSS PDF Converter XP on YPDFX][コマンドは正常終了で
きませんでした。]
}
}


```

以前エラーになったファイルにおいて、以下のダイアログが出るのが原因です。




これを防ぐために、次ページの設定を行ってください。

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] をクリックすると、“オートコンバータ EX 設定”画面が開きます。
[拡張子別設定] タブ → 一覧より [doc] または [docx] を選択 → [ダイアログ監視設定] をクリックします。



- (2) 以下の該当項目を入力・選択し、[追加] をクリックします。
- ダイアログタイトル → (Microsoft Word , を含む)
 - ボタンの文字列 → (はい , を含む)
- その後、[OK] をクリックします。




6.6. 標準サポート以外のアプリケーションを変換する場合の設定(該当する場合のみ設定)


今回はテキストファイル（変換するアプリケーションは OS 標準のメモ帳）の場合で説明します。

実際には、変換するアプリケーションごとに合わせた[拡張子]と[エラー時の強制終了プログラム]を設定してください。

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] → [拡張子別設定] タブを選択すると、“拡張子別設定”画面が開きます。
[追加] をクリックすると、以下のように新しい拡張子の入力ができるようになります。



- (2) “入力拡張子”欄に [txt] を入力してください。（変換したいアプリケーションに合わせて設定してください）
“コマンド”欄の下段で [デフォルト処理コマンド] を選択すると、上段にコマンドが自動で表示されます。



- (3) 拡張子 [txt] に関連づけられたアプリケーションは、今回の場合は OS 標準のメモ帳である前提でご説明します。メモ帳を開くと notepad.exe が起動します。
エラー時の強制終了プログラムは [notepad.exe] と入力します。

オートコンバータEX設定

1:基本設定 2:文書情報作成 3:スタンプ作成 4:拡張子別設定 5:フォルダ別設定

一覧(T)

入力...	出力拡張...	プリンタ	プログラ...	コマンド	引 数をファ...	ダイアロ...	プリンタ応...	
ppt	pdf		powerpn...	"\$bin#aole...	yes(-f)	リ スワ...	60	追加(A)
pptx	pdf		powerpn...	"\$bin#aole...	yes(-f)	リ スワ...	60	削除(D)
jtd	pdf		taro15e...	"\$bin#aole...	yes(-f)		60	
jtt	pdf		taro15e...	"\$bin#aole...	yes(-f)		60	
bmp	pdf			"\$bin#aim...	yes(-f)		60	
jpe	pdf			"\$bin#aim...	yes(-f)		60	
tif	pdf			"\$bin#aim...	yes(-f)		60	
gif	pdf			"\$bin#aim...	yes(-f)		60	
png	pdf			"\$bin#aim...	yes(-f)		60	
txt	pdf	YSS PD...	notepad...	"\$bin#aut...	yes(-f)		60	

入力拡張子(I): txt 出力拡張子: pdf 推奨設定を追加する(R)

プリンタ: YSS PDF Converter XP ダイアログ監視設定(G)...

プリンタ応答タイムアウト: 60 秒(PDFコンバータXP用)

コンテンツ無し: 何もしない

コマンド

"\$bin#autodef.exe" "-l" "\$log" "-sl" "\$statuslog" "-i" "\$file" "-o" "\$outfile" "-p" "\$printer" "-parar

デフォルト処理コマンド

☒ 引|数をファイルで渡す -f エラー時の強制終了プログラム: notepad.exe

コメント: イメージファイルの変換

OK キャンセル(C)

コメント欄は変更してもしなくても処理に問題はありません。

入力が終了しましたら、[OK] をクリックします。

他の拡張子を続けて登録する場合は、[追加] をクリックします。

テキストファイル [txt]

DocuWorks [xdw]

その他、拡張子別設定に記載されていないものは設定をお勧めします。

但し、すべてのアプリケーションが PDF 変換できる訳ではありませんので、ご注意ください。


6.7. PDF ファイルのフォント埋め込み(必須設定)

PDF コンバータ側でフォントを埋め込む設定ができます。

- (1) コントロールパネルより、[デバイスとプリンター] をクリックします。

[YSS PDF Converter XP] を右クリックし、[印刷設定] を選択してください。

[環境設定] を選択すると、[のプロパティ] というボタンが表示されるので、クリックします。



- (2) “規定値の設定”画面が表示されます。[フォント埋め込み(4)] タブを選択します。

左側の“埋め込み可能なフォント”一覧から対象フォントをクリックし、右矢印「→」をクリックすると、右側の“埋込むフォント”にフォント名が移動します。右側に表示されたフォントが埋め込み対象となります。

左側のフォント一覧に表示されないフォントは、埋め込みが許可されていないフォントとなります。

埋め込み可能なフォント一覧のフォントを全て埋め込み処理する場合は、左下の「全ての埋め込み可能フォントを埋込む」にチェックをします。すると以下のような画面になります。



- (3) [OK] をクリックします。

続いて、PDF 変換するサーバに外字(EUDC 外字)登録をして、PDF 変換に反映させる場合の設定を行います。

※ 外字(EUDC 外字)登録をして PDF 変換をしない場合、以下の設定は不要です。

(4) サーバにお客様が用意した EUDC 外字を登録してください。


(5) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [サービス登録/削除] をクリックすると、“サービス登録/削除”画面が開きます

(6) 以下を入力し、[登録] をクリックします。


外字の有効化プログラム → チェックを入れる

サービス実行アカウント → アカウント名とパスワードを入力する


(7) [サービスに登録しました。] と表示されますので、[OK] をクリックします。



- (8) スタートボタンの横にある検索ボックスに「サービス」と入力し、Enter キーをクリックします。
 (6)でのサービス登録が成功していれば、「YSS Auto Converter EX(EUDC)」が登録されています。




- (9) 「YSS Auto Converter EX(EUDC)」を選択すると表示される「サービスの開始」をクリックします。



- (10) サービスが開始されると、下記の画面が表示されます。

サーバを再起動しても常時 PDF 変換を行う際には、スタートアップの種類を「自動」に変更する必要があります。



(11) スタートアップの種類を「自動」に設定する方は、以下を設定します。

サービスの「YSS Auto Converter EX(EUDC)」の欄をダブルクリックすると、

“YSS Auto Converter EX (EUDC)のプロパティ” 画面が表示されます。スタートアップの種類を「手動」から「自動」に変更し「OK」をクリックします。



6.8. PDF 変換した際に網掛け部分が荒く表示される場合の設定(該当する場合のみ設定)

Office からの印刷描画情報が原因で、PDF 変換後に Adobe Reader 等の PDF 表示ソフトで表示すると、一部の網掛け部分が乱れて表示され、Office で表示した時と見た目が一致しない現象が確認されております。当社製品側にて、薄めの格子などの網掛け部分を PDF 変換する際に、荒さの設定が行える様対応いたしております。

●注意●

大体の網掛けは Office で表示した際の見た目通りに PDF 変換されます。

一部の網掛けが荒くなる場合にのみ設定を行ってください。

帳票の比較等の要件で PDF の比較を行う場合、原本との見た目が異なりますので本設定はお勧めできません。

- (1) PDF コンバータ側でパターンのスケールを設定します。
コントロールパネルより、[デバイスとプリンター] をクリックします。
[YSS PDF Converter XP] を右クリックし、[印刷設定] を選択してください。
[環境設定] を選択すると、[のプロパティ] というボタンが表示されるので、クリックします。


- (2) “規定値の設定”画面が表示されます。[その他(5)] タブを選択します。
赤い丸で囲まれた「パターンのスケール(P)」から、下記の倍率を選択します。

: 100.0%

: 50.0%

: 25.0%

: 12.5%




【設定による見た目の違い】


Office で表示した場合の見た目（Excel ファイルの網掛け）




12.5%で設定し PDF 変換した場合の見た目



25.0%で設定し PDF 変換した場合の見た目



50.0%で設定し PDF 変換した場合の見た目



100.0%で設定し PDF 変換した場合の見た目



PDF コンバータのデフォルトの設定は 100.0%で設定（Office から渡される印刷描画情報をそのまま反映）いたしております。倍率を設定することにより、網掛け部分の荒さを調整可能です。

6.9. ヘッダー/フッターに画像がある場合の設定(該当する場合のみ設定)

Word / Excel でヘッダー/フッターに画像がある場合、テキストが全て画像となった PDF が出力されることがあります。これは、Word / Excel がプリンタドライバに画像のデータを出力することが原因です。

この問題を解決するために、以下のレジストリの変更をしてください。

キー : HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Office¥16.0¥Gfx
名前 : SendOriginalImageOnPrint
種類 : REG_DWORD (32 ビット)
値 : 1

●注意●

レジストリを編集しますので、細心の注意を払って処理するようお願いいたします。

レジストリを誤って変更すると、深刻な問題が発生することがあります。


万一来て編集前にレジストリのバックアップをしておく、問題が発生した場合にレジストリを復元することができます。

- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに [regedit] と入力し、Enter キーをクリックします。
- (2) 管理者のパスワードを要求するダイアログボックスが表示された場合は、パスワードを入力し [OK] をクリックします。確認を要求するダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。
- (3) “レジストリエディター”画面が開きます。


[HKEY_CURRENT_USER¥SOFTWARE¥Microsoft¥Office¥16.0] に移動します。

Office のバージョンによっては記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。


Office2021/Office2024	HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Office¥16.0
-----------------------	--




- (4) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Gfx] へ移動します。
“Gfx”キーがない場合は、[16.0] を選択した状態で右クリックし、[新規] → [キー] を選択して
[Gfx] と入力し作成します。




- (5) [Gfx] を選択した状態で右クリックし、[新規] → [DWORD(32 ビット)値] をクリックします。



- (6) “新しい値 #1”キーが作成されます。名前を [SendOriginalImageOnPrint] に変更します。
(キーを選択した状態で右クリックし、[名前の変更] を選択すると変更ができます。)



- (7) [SendOriginalImageOnPrint] を選択した状態で右クリックし、[修正] をクリックすると、編集画面が表示されます。
[値のデータ] を “1” に変更し [OK] をクリックします。



- (8) “レジストリエディター”画面の [ファイル] → [レジストリエディターの終了] をクリックします。
変換を行い、正常に出力されるかを確認します。

6.10. リモートデスクトップ接続時のエラー対応(該当する場合のみ設定)

リモートデスクトップ接続時にローカルのプリンタ情報を利用可能に設定していると、デフォルトプリンタの設定が変わってしまうことがあります。下記のいずれかの方法で回避することができます。


6.10.1. クライアントサイドの設定変更

“リモートデスクトップ接続” 画面を開き、[オプションの表示] をクリックします。

[ローカルリソース] タブの [プリンター] のチェックを外し、[接続] をクリックします。

チェックを外すことで、ローカル PC のプリンタ情報をサーバに引き継がないようにします。

ただし、この方法ではサーバに接続する全てのユーザで同設定を行う必要があります。



6.10.2. サーバサイドの設定変更(Windows Server 2019 以降のバージョン対象)


サーバ側で、リモートデスクトップ接続時にローカルのデバイスとリソースのリダイレクトを無効とするように設定します。この方法はユーザ側の設定変更は不要です。(ユーザ側の設定は無視されます。)

- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに [gpedit.msc] と入力し、Enter キーをクリックします。
“ローカルグループポリシーエディター” 画面が開きます。
- (2) [管理用テンプレート] → [Windows コンポーネント] → [リモートデスクトップ サービス] → [リモートデスクトップ セッション ホスト] → [プリンターのリダイレクト] をクリックします。
[クライアントプリンターのリダイレクトを許可しない] をダブルクリックします。

(3) “クライアントプリンターのリダイレクトを許可しない” 画面が開きます。

[有効] にチェックを入れ、[適用] をクリックします。

[OK] をクリックして、画面を閉じます。



6.11. Windows11 のメモ帳(Notepad)を旧バージョンに戻す(該当する場合のみ設定)

テキストファイルを PDF 変換する方は以下の設定を行ってください。

Windows11 のメモ帳を旧バージョンに戻すことにより、PDF AutoConverter EX のサービス(バックグラウンド)でも、PDF 変換が可能となります。

(1) スタートボタンの横にある検索ボックスに「設定」と入力し、“設定”画面を開きます。


(2) [アプリ] → [アプリの詳細設定] → [アプリ実行エイリアス]をクリックします。




(3) メモ帳を[オフ]に変更します。



- (4) スタートボタンの横にある検索ボックスに「ファイル名を指定して実行」と入力し、Enter キーをクリックします。
名前欄に、[notepad] と入力し [OK] をクリックします。



- (5) 旧バージョンのメモ帳が開きます。
※初回は、「新しいバージョンのメモ帳が利用可能です。」と表示されますが、右側にある×をクリックすると、次回からは表示されなくなります。



7章. Word の設定


7.1. 用紙設定(必須設定)

以下のように印刷されることがあります。

- Office の用紙サイズが A4 でプリンタのデフォルトがレターの場合、レターで印刷される。
- Office の用紙サイズがレターでプリンタのデフォルトが A4 の場合、A4 で印刷される。

上記の現象を回避するには Word のオプションの「基本の用紙サイズ (A4/レター) に合わせて自動調整する」という機能を無効にする必要があります。

- (1) Word を開き、[ファイル] → [オプション] をクリックします。
“Word のオプション” 画面が開きます。
- (2) [詳細設定] をクリックし、“印刷”項目の「A4 または 8.5×11 インチの用紙サイズに合わせて内容を調整する」のチェックを外します。(デフォルトの状態ではチェックが付いています。)
[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。



以上で、設定は完了です。

※このオプションが有効で A4 / レターの場合、プリンタのデフォルトの用紙サイズで印刷されます。

(PDF コンバータ以外のプリンタでも同じです。)


正確に変換したい場合は、変換するユーザ名にてログインし、上記設定を無効にします。

レターサイズが A4 になっても構わないということであれば、PDF コンバータの用紙設定を A4 に設定します。

Word において、A4/レターを除いた組み合わせは、全て Office の用紙サイズで印刷されます。

7.2. 修正箇所の表示エラー抑止設定(該当する場合のみ設定)

64bitOS の環境(Office 2021 / 2024 64bit)で、Office 2003 以前に作られた Word ファイル(オブジェクトが規定サイズからはみ出して作成されたファイル)を変換すると、下記の[修正箇所の表示]というエラー説明のダイアログが出て、自動変換がストップします。



[修正箇所の表示] ダイアログボックスを非表示にする方法について説明いたします。

●注意●

レジストリを編集しますので、細心の注意を払って処理するようお願いいたします。

レジストリを誤って変更すると、深刻な問題が発生することがあります。


万一に備えて編集前にレジストリのバックアップをしておくと、問題が発生した場合にレジストリを復元することができます。

- (1) Word を終了します。
- (2) スタートボタンの横にある検索ボックスに [regedit] と入力し、Enter キーをクリックします。
- (3) 管理者のパスワードを要求するダイアログボックスが表示された場合は、パスワードを入力し [OK] をクリックします。確認を要求するダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。
- (4) “レジストリエディター”画面が開きます。
[HKEY_CURRENT_USER¥SOFTWARE¥Microsoft¥Office¥16.0¥Word¥Options] に移動します。


Office のバージョンによっては記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。

Office2021/ Office2024	HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Office¥16.0¥Word¥Options
------------------------	---

- (5) “レジストリエディター”画面の [編集] → [新規] → [DWORD(32 ビット)値] をクリックします



- (6) “新しい値 #1”キーが作成されます。名前を [BulletProofOnCorruption] に変更します。
(キーを選択した状態で右クリックし、[名前の変更] を選択すると変更ができます。)
- (7) [BulletProofOnCorruption] を選択した状態で右クリックし、[修正] をクリックすると、
編集画面が表示されます。
[値のデータ] を “1” に変更し [OK] をクリックします。



- (8) “レジストリエディター”画面の [ファイル] → [レジストリエディターの終了] をクリックします。

以上で、設定は完了です。

補足：[修正個所の表示] ダイアログボックスを表示するには、BulletProofOnCorruption の [値データ] に
“0”を入力します。

7.2.1. しおり機能オプション(有償)

※本オプションの説明は、[\[13.有償オプションの設定\]](#) にて説明しております。そちらをご確認ください。

8章. Excel の設定

8.1. 用紙設定(必須設定)

以下のように印刷されることがあります。

- ・ Office の用紙サイズが A4 でプリンタのデフォルトがレターの場合、レターで印刷される。
- ・ Office の用紙サイズがレターでプリンタのデフォルトが A4 の場合、A4 で印刷される。


上記の現象を回避するには Excel のオプションの[基本の用紙サイズ (A4/レター) に合わせて自動調整する]という機能を無効にする必要があります。

- (1) Excel を開き、[ファイル] → [オプション] をクリックします。

“Excel のオプション” 画面が開きます。

- (2) [詳細設定] をクリックし、“全般”項目の [A4 または 8.5×11 インチの用紙サイズに合わせて内容を調整する] のチェックを外します。(デフォルトの状態ではチェックが付いています。)

[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。



以上で、設定は完了です。

※このオプションが有効で A4 / レターの場合、プリンタのデフォルトの用紙サイズで印刷されます。

(PDF コンバータ以外のプリンタでも同じです。)

正確に変換したい場合は、変換するユーザ名にてログインし、上記設定を無効にします。

レターサイズが A4 になっても構わないということであれば、PDF コンバータの用紙設定を A4 に設定します。

Excel において、A4/レターを除いた組み合わせは、全て Office の用紙サイズで印刷されます。


8.2. Excel の印刷効果の設定(必須設定)

印刷時、Office 2003 で出力されていた影が Office 2007 以降では出力されないことがあります。

この現象を回避するには[グラフィック用の高画質モード]機能を有効にする必要があります。

(Office のバージョンによっては以下の記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。
機能自体が無いバージョンに関しては、設定は不要です。)

- (1) Excel を開き、[ファイル] → [オプション] をクリックします。
“Excel のオプション” 画面が開きます。
- (2) [詳細設定] をクリックし、“印刷”項目の [グラフィック用の高画質モード] にチェックを入れます。
(デフォルトの状態ではチェックが外れています。)
[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。




8.3. Excel の総ページ数の設定(該当する場合のみ設定)

PDF オートコンバータ EX は、Excel の変換安定性を向上させる処理を加えております。その影響のため、Excel ファイルの総ページ数の機能が動作しないようになっております。

この問題を解決することは可能ですが、総ページ数のある Excel ファイルの PDF 変換にかかる時間が 2 倍になってしまいます。そのため、この機能はニーズのあるお客様だけ設定をしてください。

総ページ数を使う、あるいは、ユーザから総ページ数対応を依頼された場合には、以下の設定をお願いします。

- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに[ファイル名を指定して実行]と入力し、Enter キーをクリックします。
名前欄に、[C:¥YSS_Settings¥Auto Converter EX¥aolexls.ini] と入力し [OK] をクリックします。
[C:¥YSS_settings¥] は見えないフォルダです。エクスプローラでは見えないので注意してください。



- (2) テキストツール（ノートパッド等）で以下が表示されます。
以下の指示通り 1 か所だけ変更します。

V=350	変更不要。数字はインストールしたバージョンによって異なります。
dpiop=1	変更不要。(値が 1 で無くても問題ありません)
dpi=600	変更不要。(値が 600 で無くても問題ありません)
allpage=1	変更します。(0 = 通常処理 → 1 = 今回の特別対応)
cnvinvisible=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)
cleandata=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)
ignorepserr=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)
selectedonly=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)
allsheetonce=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)
invalidmacro=0	変更不要。(値が 0 で無くても問題ありません)

テキストツールによって見え方は変わりますのでご注意ください。

YSS_Settings フォルダはシステムドライブ（OS がインストールされているドライブ）に作成されます。
C ドライブ以外に OS をインストールする場合、それに合わせてドライブの指定を変更してください。

9章. PowerPoint の設定


9.1. 印刷効果の設定(必須設定)

印刷時、Office 2003 で出力されていた影が Office 2007 以降では、出力されないことがあります。

この現象を回避するには PowerPoint のオプションの [高品質で印刷する(すべての影効果も印刷されます)] という機能を有効にする必要があります。

(Office のバージョンによっては以下の記載内容と異なるケースがあります。その際は、読み替えて操作してください。機能自体が無いバージョンに関しては、設定は不要です。)

- (1) PowerPoint を開き、[ファイル] → [オプション] をクリックします。
“PowerPoint のオプション” 画面が開きます。
- (2) [詳細設定] をクリックし、“印刷”項目の [高品質で印刷する(すべての影効果も印刷されます)] にチェックを入れます。(デフォルトの状態ではチェックが外れています。)
[OK] をクリックすると、内容が登録され画面は閉じます。




以上で、設定は完了です。

9.2. PowerPoint を変換する場合の設定(バージョンアップ時限定)

新規で購入するお客様は、以下の設定は不要です。これまで PDF オートコンバータ EX を使用しており、バージョンアップや既存環境に合わせる場合には、以下を必ずご確認ください。

9.2.1. 既存環境の確認(特別な設定が必要かの確認)

- バージョンアップのお客様限定の操作です。新しくインストールする環境と既存環境の設定が同じかを確認します。既存環境のマシンにログインします。
スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] をクリックすると、“オートコンバータ EX 設定”画面が開きます。
- [拡張子別設定] タブ→ 一覧より [ppt] 及び [pptx] を選択します。
コマンド欄が、[PowerPoint OLE 変換] となっているか、
下記の画面のように [PowerPoint OLE 変換 2] となっているかを確認します。



- (3) [ppt]、[pptx] の既存環境が [PowerPoint OLE 変換] となっていた方は、設定は不要です。
[PowerPoint OLE 変換 2] となっていた方のみ(4)以降の設定を行います。
- (4) [PowerPoint OLE 変換 2] となっていた方は、今回インストールする新環境を、既存環境と同じように設定して頂きます。再度既存環境にアクセスし、以下の設定を行います。
- (5) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [PPT 変換オプション] をクリックすると、“PPT ファイル変換のオプション”画面が開きます。
- (6) 以下の画面設定内容を確認し、新環境に同じ設定を行います。
以下の値が推奨値ではありません。必ず既存環境と同じ設定としてください。



PPT OPT PPTファイル変換のオプション

プリンタ(P): YSS PDF Converter XP

一覧(E)

幅範囲	高さ範囲	用紙	用紙サイズに合わ...	
32~45cm	23~32...	A3	はい	
25~32cm	18.3~2...	A4	はい	

追加(A) 削除(D) ↑(U) ↓(L)

幅(W): 25 ~ 32 CM
高さ(H): 18.3 ~ 23 CM
用紙: A4 ☒ 用紙サイズに合わせる。

一覧に適合しなかった場合(N)

用紙: 特定の用紙サイズ A4
☒ 用紙サイズに合わせる。(I)

用紙計算方法: インストール環境に合わせる

☐ マクロを強制的に無効にする。(I)
☐ オープン時に内容を表示して処理する。(S)

OK キャンセル(Q)

9.3. 特殊サイズを変換する場合の設定方法(該当する場合のみ設定)

デフォルト設定では、一覧のサイズに適合しなかった場合、A4 に縮小して変換します。

以下の条件に該当する場合は、下記の設定を行ってください。

- * 設定に合致しないような特殊なスライドサイズがある場合
- * PPT ファイルを A4 に縮小して PDF 変換したくない場合(Office のバージョンに関係なく)

“PPT ファイル変換のオプション”画面にて、[一覧に適合しなかった場合] の用紙欄を特定の用紙サイズ (A4) → スライドのサイズ に変更してください。

PPT ファイル変換のオプション

プリンタ(P): YSS PDF Converter XP

一覧(E)

幅範囲	高さ範囲	用紙	用紙サイズに合わ...
32~45 cm	23~32...	A3	はい
25~32 cm	18.3~2...	A4	はい

追加(A) 削除(D) ↑(U) ↓(L)

幅(W): 25 ~ 32 CM
高さ(H): 18.3 ~ 23 CM
用紙: A4 ☒ 用紙サイズに合わせる。

一覧に適合しなかった場合(N)

用紙: スライドのサイズ A4 ☒ 用紙サイズに合わせる。(I)

用紙計算方法: インストール環境に合わせる

☐ マクロを強制的に無効にする。(I)
☐ オープン時に内容を表示して処理する。(I)

OK キャンセル(Q)

この設定を行うと、一覧に適合しなかった場合はスライドサイズに PDF 変換されます。

10章. 変換オプションの設定

この章では、各ファイルの変換オプションの設定を行います。

10.1. 変換オプション画面の開き方

スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] →

- ・ [DOC 変換オプション]
- ・ [PPT 変換オプション]
- ・ [XLS 変換オプション]
- ・ [イメージファイル変換オプション] をクリックします。

10.2. 各変換オプションの設定

各ファイル変換時の変換オプションを設定できます。

各変換オプションの詳しい設定方法は、ヘルプに記載しております。

スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックします。

- [■ 変換オプション] - ・ [DOC 変換オプション]
- ・ [PPT 変換オプション]
 - ・ [イメージファイル変換オプション]
 - ・ [XLS 変換オプション] をご覧ください。

10.3. DOC 変換オプションの設定

10.3.1. 変換時の解像度(該当する場合のみ設定)

Office から渡される印刷描画情報が原因で、画像が挿入された [.docx] のファイルサイズが、PDF 変換後に大きくなるという現象が確認されております。当社製品側にて、画像部分の解像度の設定を行い、ファイルサイズの増加を抑えられる様対応いたしております。

●注意●

- ・ 当社プリンタドライバのデフォルトの解像度は 1200dpi で設定されております。
- ・ [.docx] ファイルを [.doc] に保存し直しても、[.docx] の属性が消えないという Office の仕様になっております。そのため、最初に [.docx] ファイルを作成し、後で [.doc] に保存し直さない様にお願いします。画像が挿入された [.docx] のファイルサイズが、PDF 変換後に大きくなる場合にのみ設定を行ってください。

“DOC ファイル変換のオプション”画面を開き、[変換時の解像度]欄の [.]DOC]、[.]DOCX] チェックボックスにチェックを入れ、変換時の解像度を [600dpi] に設定します。

DOCファイル変換のオプション

ファイル形式変換ダイアログ(A)
表示する

変更履歴(R)
☒ 指定する ☒ 変更履歴表示する
 指定しない場合の挙動はワードのバージョン等で異なります。

リンク(L)
☒ リンクを作成
☒ 見出しからしおりを作成
 見出し階層番号: 1 ~ 9 (1~9)
☐ デバッグ用に見出し階層番号をしおりに付加

変換時の解像度(D)
☒ .DOC 600
☒ .DOCX 600

全てのページを表示してから変換処理を行う(P)
☐ 全てのページを表示してから変換処理を行う。

ページ毎の待ち時間: 200 ミリ秒(1~3000)

☐ 改ページを更新してから変換(U)
☐ マクロを強制的に無効にする(I)
☒ ファイルを修復する
☐ 読み取り専用で開く(Word2013以降)

OK(O) キャンセル(Q)

※これ以上解像度を下げて PDF 変換することは、PDF を PC の画面で表示することには適応しておりますが、紙に印刷するときには許容できる印刷出力が得られない可能性があります。

10.3.2. 全てのページを表示してから変換処理を行う(該当する場合のみ設定)

極稀に Word の余白設定等が影響し、複数ページの [.]doc] ファイルの変換時に、最終ページのみページ外にずれるという現象が確認されております。

当社製品側で、PDF 変換時にページ全体を枠外にずれない様に表示してから、PDF 変換を行う様対応しております。

●注意●

本設定は特殊な環境により発生する現象に対応するための設定です。そのため基本的に変更しないことが前提です。

“DOC ファイル変換のオプション”画面を開き、[全てのページを表示してから変換処理を行う]欄のチェックボックスにチェックを入れます。[ページ毎の待ち時間] はデフォルトの [200] のままにします。

DOCファイル変換のオプション

ファイル形式変換ダイアログ(A)
表示する

変更履歴(R)
☒ 指定する ☒ 変更履歴表示する
 指定しない場合の挙動はワードのバージョン等で異なります。

リンク(L)
☒ リンクを作成
☒ 見出しからしおりを作成
 見出し階層番号: 1 ~ 9 (1~9)
☐ デバッグ用に見出し階層番号をしおりに付加

変換時の解像度(D)
☒ .DOC 600
☒ .DOCX 600

全てのページを表示してから変換処理を行う(P)
☒ 全てのページを表示してから変換処理を行う。

ページ毎の待ち時間: 200 ミリ秒(1~3000)

☐ 改ページを更新してから変換(U)
☐ マクロを強制的に無効にする(I)
☒ ファイルを修復する
☐ 読み取り専用で開く(Word2013以降)

OK(O) キャンセル(Q)

11章. 一太郎の設定

●注意● 一太郎を変換しない場合、以下の設定は不要です。

11.1. 制限事項

・変換サーバには、一太郎 2023、2024 をインストールしてください。左記以外のバージョンをインストールした場合の

動作は保障できません。一太郎ビューアでは PDF 変換できません。

- ・一太郎には、サーバインストールできないバージョンが存在しますので、必ず購入前にご確認ください。
- ・一太郎には、サービス変換/バックグラウンド変換できないファイルが存在する可能性があります。ファイルを作成する際にオブジェクトを制限するか、またはフロント変換（コマンド等）で対応してください。（一太郎のオブジェクトの中で [挿入] - [オブジェクト枠] にて Microsoft のオブジェクトを貼り付けた場合、貼り付けた部分が PDF に変換されない等）このため、ログオフではなく、ログオンして PDF 変換していただく必要がある前提でお考えください。
- ・OLE を正常に動作させるため、一太郎に最新のパッチをあてた状態で運用してください。

11.1.1. PDF オートコンバータ EX の一太郎対応状況


PDF オートコンバータ EX での一太郎ファイルの対応状況です。

ファイルの状況	EX の状況	備考
普通のファイル	○	
一太郎だけのマルチシート	○	
Office ファイル等の別フォーマットが混ざったマルチシート	△	原則一太郎部分のみ変換。
パスワード付きファイル	×	NG となり次の処理へ進みます。
差込データのあるファイル	×	NG となり次の処理へ進みます。
アウトラインファイル	△	10.1.4 の設定をしないと NG となります。
一太郎外字を含むファイル	△	フォントの埋め込みをしない場合 ATOK と該当の外字が入っている環境限定でのみ表示。
サービス変換では正しく出ないオブジェクト	△	サービス（Web アプリ含む）で変換する場合、正しく変換できない可能性があります。この場合、マシンにログインして運用をいただく可能性があります。個別にお問い合わせください。


11.1.1.2. 一太郎添削モード・外字等の設定(該当する場合のみ設定)

一太郎外字等において、PDF ファイルへのフォント埋込不可の設定になっているフォントが一部あります。
一太郎で添削モードを使用した場合や特殊な外字が使用される場合、このフォントが使われます。
このフォントが入っていると、通常ではエラーになってしまいます。
以下の手順で設定いただくことでエラーが出なくなります。


- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに[ファイル名を指定して実行]と入力し、Enter キーをクリックします。
名前欄に、[C:¥YSS_Settings¥PDF Converter XP¥ypdfc.ini] と入力し [OK] をクリックします。
[C:¥YSS_settings¥] は見えないフォルダです。エクスプローラでは見えないので注意してください。



- (2) [ypdfc.ini] ファイルをテキストエディタで開きます。




- (3) [output]の記載の下に [ignfontlicense=1] を記載します。
ファイルを保存します。



11.1.3. 拡張子別設定の調整(必須設定)

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] をクリックすると、“オートコンバータ EX 設定”画面が開きます。[拡張子別設定] タブ→ 一覧より [jtd] を選択します。



- (2) 上記画面の【エラー時の強制終了プログラム】を、一太郎を起動した際に起動される EXE 名に変更します。
[taroXX.exe] の XX の数字はご使用の一太郎により異なります。
- (3) 拡張子 [jtt] も [jtd] と同様に【エラー時の強制終了プログラム】の EXE 名を変更します。

11.1.4. アウトラインファイルの変数の設定(必須設定)

一太郎にはアウトラインという状態のファイルが存在します。このファイルを変換するためには、以下の設定が必須です。アウトラインファイルは設定をしないと以下のエラーになります。

[611]:変換モジュールがエラーを返しました。


Warn(8):印刷するデータが無いため、シートをスキップしました。

[SheetNo:1]提案確認画面では実行できません。


[701]:変換対象のページがありませんでした。

- (1) 【ツール】→【オプション】→【オプション】を選択すると、“オプション”画面が表示されます。


【新規作成時に作業フェーズをエディタにする】を【する】に設定します。



- (2) [ツール] → [オプション] → [オプション] を選択すると、“オプション”画面が表示されます。
 グループ欄より、[ファイル操作]→[ファイル操作]を選択します。
 項目一覧の[文書の画面表示設定を読み込む]を[読み込まない]に設定します。



- (3) [表示] → [作業フェーズ] → [作業フェーズ設定] を選択すると、“作業フェーズ設定”画面が表示されます。
 [アウトライン] 項目と [ビューア] 項目を未使用(チェックを外す)に設定し、[OK] をクリックします。



12章. DocuWorks の設定

12.1. DocuWorks インストール後の起動設定(初期設定)

DocuWorks をインストールした後、PDF オートコンバータ EX を起動するユーザでログインして、以下のように設定してください。

※DocuWorks ファイルを変換する際には、必ず有償版 DocuWorks をインストールしてください。

無償版（DocuWorks Viewer Light 等）での使用は禁止です。

起動するユーザとは、サービス(Web アプリ含む)の場合はサービスの起動ユーザ、コマンドの場合はサーバ OS へのログインユーザを指します。

- (1) 変換を行うユーザでログインし、DocuWorks を起動します。

初回起動時に、下記の画面が表示される場合、

[Microsoft Word]

[Microsoft Excel]

[Microsoft PowerPoint]

全てのチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックします。



以上で、初期設定は完了です。

DocuWorks10 以降の場合は、続けて以下の設定を行ってください。

- (2) DocuWorks10 以降では、ユーザー個別設定が必要となります。
以下の画面が表示されましたら、[次へ] ボタンをクリックします。



- (3) 設定方法を以下から選択します。
[標準設定]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- (4) 確認画面が表示されましたら、内容を確認し「次へ」ボタンをクリックします。




- (5) ユーザー個別設定の処理は完了です。

処理完了後、DocuWorks が再度開かれます。

ファイルを開いた際に、以下のダイアログボックスが表示される可能性があります。

その場合は「はい」をクリックします。



以上で DocuWorks インストール後の起動設定は完了です。

12.2. 拡張子別設定への追加

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] → [拡張子別設定] タブを選択すると、“拡張子別設定”画面が開きます。

[追加] をクリックすると、新しい拡張子の入力ができるようになります。

- (2) 新しい拡張子の各項目に以下を入力し、[OK]をクリックします。

入力拡張子：xdw

出力拡張子：pdf

プリンタ：YSS PDF Converter XP

プリンタ応答タイムアウト：60 秒

コンテンツ無し：何もしない

コマンドライン：“\$bin¥autodef.exe” “-l” “\$log” “-sl” “\$statuslog” “-i” “\$file” “-o” “\$outfile” “-p” “\$printer” “-param” “\$param”

引数をファイルで渡す：はい(-f)

強制終了：dwviewer.exe

ダイアログ監視：0 個

コメント：XDW の PDF 変換



オートコンバータEX設定

1:基本設定 2:文書情報作成 3:スタンプ作成 4:拡張子別設定 5:フォルダ別設定

一覧(T)

入...	出力...	プリンタ	プログ...	コマンド	引数を...	ダイア...	プリンタ...	コンテ...
pptx	pdf		power...	"\$bin¥a...	yes(-f)	[パス...	60	No
jpg	pdf		taro15...	"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
txt	pdf		taro15...	"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
bmp	pdf			"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
gif	pdf			"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
png	pdf			"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
tif	pdf			"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
tiff	pdf			"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No
xdw	pdf	YSS P...	dwvie...	"\$bin¥a...	yes(-f)		60	No

追加(A) 削除(D) ↑(U) ↓(L)

入力拡張子(i): xdw 出力拡張子: pdf 推奨設定を追加する(R)

プリンタ: YSS PDF Converter XP ダイアログ監視設定(G)...

プリンタ応答タイムアウト: 60 秒(PDFコンバータXP用)

コンテンツ無し: 何もしない


コマンド
 "\$bin¥autodef.exe" "-l" "\$log" "-sl" "\$statuslog" "-i" "\$file" "-o" "\$outfile" "-p" "\$printe
 デフォルト 処理コマンド
☒ 引数をファイルで渡す -f エラー時の強制終了プログラム: dwviewer.exe

コメント: XDWのPDF変換

OK キャンセル(C)

12.3. エラー時の設定(該当する場合のみ設定)


DocuWorks のファイルを開くと、以下のダイアログが表示されるエラーになることがあります。
これを解消するために下記の設定を行ってください。



- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] をクリックすると、“オートコンバータ EX 設定”画面が開きます。
- (2) [拡張子別設定] タブ→ 一覧より [xdw] を選択 → [ダイアログ監視設定] をクリックします。

ダイアログタイトル → (DocuWorks Viewer , を含む)
ボタンの文字列 → (OK , を含む)

を入力・選択し、[追加] をクリックします。正しく設定出来ていれば、下記のように表示されます。
[OK] をクリックして、画面を閉じます。



13章. 有償オプションの設定

13.1. セキュリティ変更/ファイルチェックオプション(別途有償)

PDF オートコンバータ EX に PDF ファイルをインプットすることができるようにするオプションがあります。
この機能を使用することにより、以下の機能を実現できます。

- ① PDF ファイルのセキュリティを変更できます。(RC40/128 対応)
- ② PDF ファイルが PDF オートコンバータ EX に投げ込まれた場合、そのままスルーできます。
- ③ YSS の他の PDF 加工製品 (PDF メイクアップ) が処理できる PDF ファイルチェックができます。

但し、上記オプションは有償ですので、価格は当社営業 (eigyo@iothe.co.jp) までお問い合わせください。
操作方法は以下の通りです。

13.1.1. 共通設定 1

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [環境設定] をクリックすると、“オートコンバータ EX 設定”画面が開きます。
- (2) [拡張子別設定] タブをクリックします。
 - ① “入力拡張子”欄に [PDF] を入力し、[追加] をクリックします。
 - ② “入力拡張子”欄に [PDF] が選択されていることを確認したうえで、“コマンド”欄の下のコンボボックスから [PDF をコピー] を選択し、[OK] をクリックします。




13.1.2. 共通設定 2

- (1) 以下の EXE を起動します。

([PDF オートコンバータ EX のインストールフォルダ] ¥bin¥apdfcps.exe)

apdfcps.exe を起動すると、“PDF コピー設定”画面が表示されます。



- (2) [連結処理チェック] にチェックを入れます。


事前チェックを行いたいお客様は、事前チェックをしたい機能だけをチェックしてください。

全てチェックをしてしまうと、相応に時間がかかりますので、不要なものはチェックしないでください。

13.1.3. PDF のセキュリティ変更の場合

PDF ファイルのセキュリティ変更をしたい場合、以下の操作をお願いします。


- (1) スタートボタンの横にある検索ボックスに [ファイル名を指定して実行] と入力し、Enter キーをクリックします。
名前欄に、[C:¥YSS_Settings¥Auto Converter EX¥apdfcp.ini] と入力し [OK] をクリックします。
[C:¥YSS_settings¥] は見えないフォルダです。エクスプローラでは見えないので注意してください。



- ※ [YSS_settings] フォルダは、PDF オートコンバータ EX を稼働させる WindowsOS をインストールしたドライブ (ボリューム) に作成されます。必ずしも C ドライブにフォルダがあるとは限りませんので、ご注意ください。
- ※ ファイルが見つからないというエラーが出る場合、EXE を起動して [OK] をクリックする処理がもれているか、入力が間違っているか、OS のインストールが別のドライブである可能性が高いです。

13.1.4. apdfcp.ini の内容の変更


- (1) ファイル名を指定して実行を行うと、以下の画面が表示されます。



- ※ このファイルは UNIX 改行コードです。編集時はメモ帳以外 (UNIX 改行をサポート) で行ったほうが便利ですが、メモ帳で作成・保存しても正しく動作します。今回は分かり易く説明するため、メモ帳で説明いたします。

- (2) apdfcp.ini ファイルを以下のように修正します。

```
combinecheck=1  
foldersetting=1
```



設定できる項目は以下の通りです。基本的に上記内容で設定してください。

combinecheck 模擬的に連結処理を行い、PDF をチェックできます。

0 : 何もしない。

1 : 連結チェックを行う。(デフォルト)

foldersetting フォルダの設定を出力ファイルに反映します。

(セキュリティ、文書情報、スタンプ、最適化)

0 : 反映しない。(デフォルト)

1 : 反映する。

(3) apdfcp.ini ファイルを上書き保存します。

※ PDF セキュリティ変更/ファイルチェックオプションにつきましては、購入後のトラブルを避けるために、設定条件やパフォーマンスに対する影響等を当社営業よりご説明させていただいてから購入いただくことをお願いいたしております。当社に問い合わせのないお客様には販売できませんのでご注意ください。

13.1.5. コマンド/Java/C での PDF セキュリティ変更

Excel や Word を PDF 変換するのと同様に、入力ファイルに PDF ファイルを指定して、出力ファイルを PDF と設定 + プログラム内でセキュリティ設定を指定することにより、PDF ファイルにセキュリティを付けることができるようになります。

通常の PDF 変換の場合は、

.doc/.xls → .pdf であるのが、

PDF セキュリティ変更/ファイルチェックオプションの場合は、

.pdf → .pdf (セキュリティ付) となります。

- ① JavaAPI からの変換 → HTML マニュアルをご確認ください。
- ② C の DLL からの変換 → HTML マニュアルをご確認ください。
- ③ コマンドを呼び出して変換 → HTML マニュアルをご確認ください。

詳細な設定につきましては、ヘルプに記載しております。

スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックします。

PDF セキュリティ変更/ファイルチェックオプションの特別な記載はありませんが、

入力ファイルを PDF に読みかえれば稼動するようになっております。

13.1.6. フォルダ監視での PDF セキュリティ変更

Excel や Word を PDF 変換する際のフォルダ設定が、そのまま PDF ファイルにも適応されるようになります。フォルダ監視設定でセキュリティ設定をフォルダにすれば、それ以外に特に設定は不要です。

13.2. Word しおり反映オプション(別途有償)

PDF オートコンバータ EX には、Word のしおりを PDF に反映することができるオプションがあります。

●注意●


このオプションは、Microsoft Office Word のみに適用されます。

この機能を使用することにより、以下の機能を実現できます。

- ・PDF に変換する際に Word で設定されたしおりが維持されます。

但し、上記オプションは有償ですので、詳細は当社営業（contact@iothe.co.jp）までお問い合わせください。
操作方法は以下の通りです。

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [DOC 変換オプション] をクリックすると、
“DOC ファイル変換のオプション”画面が開きます。
- (2) リンクの【見出しからしおりを作成】にチェックを入れ、[OK] をクリックします。
ドキュメントの構成に合わせて見出しの階層番号を設定します。



※ リンク機能は現在使用不可となっております。

14章. どのように PDF を作成するのか

14.1. 重要 PDF 作成方法によって各マニュアルを参照ください。

PDF オートコンバータ EX は 6 種類の変換方法があります。

以下の分類に応じて、必要なマニュアルを確認ください。

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| ① JavaAPI からの変換 | → | HTML マニュアルをご確認ください。 |
| ② C の DLL からの変換 | → | HTML マニュアルをご確認ください。 |
| ③ コマンドを呼び出して変換 | → | HTML マニュアルをご確認ください。 |
| ④ サービス監視の IN→OUT 自動変換 | → | 本マニュアルをご確認ください。 |
| ⑤ バッチサービス IN→OUT 自動変換 | → | HTML マニュアル及び本マニュアルをご確認ください。 |
| ⑥ 特定の OEM 製品で動作 | → | 以降の対応は不要です。OEM 製品マニュアルを参照。 |

HTML マニュアルは、スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックすると、参照できます。

14.1.1. JavaAPI からの変換と C の DLL からの変換を使う場合

14.1.1.1 注意事項 1

以下の表に従い、環境変数を設定してください。

PATH	PDF オートコンバータ EX をインストールしたディレクトリ直下の bin フォルダを追加
CLASSPATH	PDF オートコンバータ EX をインストールしたディレクトリ直下の Java フォルダを追加

環境変数は、システム環境変数（SYSTEM ユーザ権限の環境変数）に追加設定します。ユーザ環境変数（特定のログインユーザ権限の環境変数）に対して設定しても設定が有効にならない場合があります。

環境変数の設定は、Windows の環境変数設定画面で行います。[システムのプロパティ] ダイアログを開いて、設定を行います。

14.1.1.2 注意事項 2

①JavaAPI からの変換と ②C の DLL からの変換を使う場合で、かつ、当社 PDF メイクアップも同時に使用する場合は、以下の 2 点にご注意ください。

- (1) Java や C から呼び出す場合、HTML マニュアルに従って PATH を設定します。その際に **PDF メイクアップも同一マシンで動作させる場合、必ず PDF メイクアップ→PDF オートコンバータ EX の順番で PATH を設定します。**

【設定例】

C:¥ysstool¥PDFMakeup¥bin;

C:¥ysstool¥AutoConverterEX¥bin;

上記のインストール先はデフォルトの設定の場合の例です。インストール先を別途設定された場合は、その設定先を必ずご指定ください。

(本マニュアルでは、“C:¥ysstool”の下に設置いたします。)

- (2) PDF オートコンバータ EX と PDF メイクアップのバージョンの整数桁を合わせてください。

注 意

コマンド/Java/C での変換の方は次ページ以降のサービス変換の項目を設定する必要はありません。

14.2. サービス変換

サービス登録を行うことにより、in に入ったファイルが自動で out に変換出力されるようになります。

この機能は in フォルダ・out フォルダ変換で常時変換をされる場合、設定してください。

コマンドモード変換、コマンド / Java / C で変換を行われる場合は設定不要です。


※ Windows OS では、セキュリティの強化の関係上、フォルダ間のファイルの移動が制限される場合があります。詳しくは [14.2.2 注意事項](#)をご参照願います。

14.2.1. サービスの登録

- (1) スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [環境設定] → [サービス登録/削除] をクリックすると、“サービス登録/削除”画面が開きます。




- (2) “サービス登録/削除”画面にて、[自動変換プログラム] にチェックを入れ、このマシン自体にアドミニストレータ権限のある [アカウント名]、[パスワード] を入力し、[登録] をクリックします。




●注意●

パスワード及び確認入力パスワードが一致していて且つ、パスワード自体に誤りがある場合でも、登録はエラーになりません。ご注意ください。


- (3) 「サービスに登録しました。」と表示されますので、[OK] をクリックします。



- (4) スタートボタンの横にある検索ボックスに「サービス」と入力し、Enter キーをクリックします。
(2)でのサービス登録が成功していれば、「YSS Auto Converter EX」というサービスが登録されています。




- (5) 「YSS Auto Converter EX」を選択すると表示される「サービスの開始」をクリックします。




(6) サービスが開始されると、下記の画面が表示されます。

サーバを再起動しても常時 PDF 変換を行う際には、スタートアップの種類を [自動] に変更する必要があります。



(7) スタートアップの種類を [自動] に設定する方は、以下を設定します。

サービスの [YSS Auto Converter EX] の欄をダブルクリックすると、「YSS Auto Converter EX のプロパティ」画面が表示されます。スタートアップの種類を [手動] から [自動] に変更し [OK] をクリックします。



(8) 最後に動作確認をします。


[in] フォルダに Office 等のファイルを入れ、PDF 変換ができるかどうかご確認ください。

設定方法の詳細は、ヘルプに記載しております。

ヘルプは、スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックします。

14.2.2. 注意事項

サービスの登録後、環境設定で変更を行うと、以下のようなダイアログが表示されます。




サービスを停止して、サービスを再起動してください。

※ DOC 変換オプションなどのオプション機能の設定の変更では、上記のダイアログは表示されません。

14.3. フォルダについて

サービスを利用した自動変換は、環境設定で指定した監視フォルダの2階層下にある in フォルダの中のファイルを自動で変換します。

14.3.1. フォルダの構成(デフォルト環境の場合)



●監視フォルダについて

監視フォルダは、環境設定でフォルダの指定を変更することができます。

設定方法の詳細は、ヘルプに記載しております。

ヘルプは、スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックします。

●SUB フォルダについて

in、end、out フォルダを格納します。フォルダ名は自由に設定できます。

●end フォルダについて


in フォルダから end フォルダに移動された変換元ファイルは、正常に変換された場合は [OK]、変換できなかった場合は [NG / ERR] が変換ファイル名に付加されたファイル名で出力されます。

14.3.2. フォルダの作成

本マニュアルでは、インストール時に用意されている target（監視フォルダ）の下に [test\in] を作成した例で説明します。


変換するファイルは [test.docx] とします。

- (1) target フォルダの下に任意の SUB フォルダを作成し、その作成した SUB フォルダの中に、in フォルダを作成します。（target フォルダの直下に in フォルダを作成しても自動で変換されません。必ず SUB フォルダの中に in フォルダを作成してください。）




- (2) in フォルダに test.docx を置きます。ファイルが自動で変換され、test フォルダの下に変換結果が保存される [out] フォルダ、一時フォルダの [_temp_] フォルダが自動で作成されます。また、in フォルダの下に [end] フォルダが作成され、変換元のファイルが移動されます。

* test フォルダの下に [out]、[_temp_] フォルダが作成



* [end] フォルダの下に変換元のファイルが移動



- 自動で作成されるファイルは、SUB フォルダの下に存在しない時だけ作成されます。
それぞれのフォルダが既存の場合には、そのまま該当するフォルダに結果や変換元のファイルが保存されます。
- 変換元のファイルを保存しない [入力ファイル削除] の設定でも end フォルダは作成されます。
設定方法の詳細は、ヘルプに記載しております。
ヘルプは、スタートボタンをクリックし、[YSS Auto Converter EX] → [ヘルプ] をクリックします。

15章. アンインストールの方法


PDF オートコンバータ EX のバージョンアップ等の際には、先ずアンインストールが必要となります。

下記の手順に従って、PDF オートコンバータ EX をアンインストールします。

※Windows10 に PDF オートコンバータ EX Ver5.0 64bit がインストールされており、
アンインストールした例でご説明します。


15.1. アンインストールの方法

- (1) 管理者権限のあるアカウントでログインします。
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。
- (2) スタートボタンの横にある検索ボックスに [コントロールパネル] と入力
→ コントロールパネルを開きます。
- (3) [プログラムのアンインストール] をクリックします。



(4) “プログラムのアンインストールまたは変更”画面が開きます。

[YSS Auto Converter EX] をダブルクリック後、[はい(Y)] をクリックします。



以上で、アンインストールは完了です。

※ PDF コンバータのアンインストール方法は、PDF コンバータインストールマニュアルをご確認ください。

16章. 困ったときは

16.1. サービスを使って PDF オートコンバータ EX が動かない時(IN→OUT 変換の場合)


◆ 連絡前の事前チェック

サービスを利用した変換が上手く行かない場合、以下の項目をチェックしてください。

- 該当サーバ・PC の管理者権限でインストール・サービス登録してください。
(ネットワークの管理者・パスワードのないユーザではNGです。)
- OS と Office は、最新のパッチが当たっていることを確認してください。
- PDF コンバータをインストールしていることを確認してください。
- ハイパーレッシングを無効にしてください。

◆ 対処法

以下に各対処法が記載されていますので、ご確認ください。



16.2. 上記のフォローに対応しても変換が上手くいかない時

以下のいずれに該当するのか、切り分けをお願いします。

この切り分けの情報は、当社サポートに連絡する場合にも必ずご連絡ください。

- ① 全てのファイルが変換できない。
- ② Office だけ全てのファイルが変換できない。(画像等は変換できる)
- ③ Excel だけ全てのファイルが変換できない。(Word や画像は変換できる)
- ④ 特定のファイル名だけ変換できない。
- ⑤ 特定のファイルだけ変換できない。

16.2.1. ①全てのファイルが変換できない場合

Excel / Word / PPT / BMP / JPEG 等**すべての種類のすべてのファイル**が変換できない場合の対応方法です。

- (1) まず、どのようなエラーが出ているのかをご確認ください。エラーが出ていない場合、何か基本的な設定の間違いが考えられます。インストールマニュアルに沿って、再度インストールしていただくことをお勧めします。

↓

- (2) 上記を行っても、原因が分からない場合は、当社営業 (contact@iothe.co.jp) までお問い合わせください。

16.2.2. ② Office だけ全てのファイルが変換できない場合 (画像等は変換できる)

BMP / JPEG 等は変換できるが、Excel / Word / PPT は**どのようなファイルでも変換できない**場合は、以下の項目をご確認ください。変換できるファイルがある場合は、別の項目をご確認ください。

- (1) Office のパッチが最新になっているかをご確認ください。初期の Office はバグがあるため正常に動作しないことがあります。必ず最新のパッチをあててください。

↓

- (2) [[6 インストール後の設定](#)]のページをご確認ください。

↓

- (3) 変換の起動ユーザが“そのマシンのアドミニストレータ”であることをご確認ください。“ネットワーク”や“ワークグループのアドミニストレータ”では、権限不足で変換できません。

↓

- (4) 上記を行っても、原因が分からない場合は、当社営業 (contact@iothe.co.jp) までお問い合わせください。

16.2.3. ③ Excel だけ全てのファイルが変換できない場合（Word や画像は変換できる）

Word/PPT/BMP/JPEG は変換できるが、Excel だけは**どのようなファイルでも変換できない**場合は、以下の項目をご確認ください。Excel で変換できるファイルがある場合は、別の項目をご確認ください。

- (1) Office のパッチが最新になっているかを確認ください。初期の Office はバグがあるため正常に動作しないことがあります。必ず最新のパッチをあててください。
↓
- (2) [[6 インストール後の設定](#)]のページをご確認ください。
↓
- (3) 変換の起動ユーザが“そのマシンのアドミニストレータ”であることをご確認ください。“ネットワーク”や“ワークグループのアドミニストレータ”では、権限不足で変換できません。
↓
- (4) 上記を行っても、原因が分からない場合は、当社営業（contact@iothe.co.jp）までお問い合わせください。

16.2.4. ④特定のファイル名だけ変換できない場合

ファイルや拡張子が除外され、上手く変換されていない可能性が考えられます。以下の項目をご確認ください。

◆ PDF オートコンバータ EX の除外リスト

自動変換プログラムが、in フォルダから end フォルダへのファイル移動時にエラーを検出した場合、プログラムの構成上、次の処理に進むことが出来なくなります。この場合、移動に失敗したファイルを除外リストに追加することで、このファイルに対する一切の処理を停止します。
除外リストは、環境設定で一時ファイルフォルダに指定されたフォルダ下に [ignore.txt] として作成されます。
一度除外リストに追加されたファイルをもう一度処理対象にするには、このファイルを削除してください。

◆ 除外拡張子

以下の拡張子は、デフォルトで変換処理から除外されます。

[com, exe, bat, cmd]

このリストを変更するには、etc¥ignoreext.txt を編集してください。

これらの拡張子が in フォルダ内で検出された場合は、エラー扱いとして end フォルダへ移動されます。

ログには [[608]:デフォルトの除外拡張子のため、処理しませんでした。] のメッセージが出力されます。

16.2.5. ⑤特定のファイルだけ変換できない場合

同じアプリケーションの別ファイルは変換できるのが、ある特定のファイルだけ変換できない場合は、ファイルに問題がある可能性が高いです。ファイルを開き普通にプリンタで印刷ができるファイルであれば、当社営業 (eigyo@iothe.co.jp) までお問い合わせください。

16.2.6. お問い合わせについて

本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、このインストール・ガイドのインストール手順をもう一度ご確認ください。それでもエラーが発生する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お客様の使用方法によっては、個別の設定が必要な場合もあります。

ご連絡先	お名前	
	E-Mail アドレス	
	TEL	
	FAX	
	保守番号	
	ライセンス番号	
	製品番号	
	貴社名	
	貴部署・役職	
ご使用環境	当社製品名	
	バージョン	
	製品版/体験版	
	インストール時期	
	マシン	
	CPU	
	メモリ	
	OS	
	OS のバージョン	
	特記事項	
問題の現象について	件名	
	内容	
添付ファイル一覧	現象の再現確認のため、問題の現象が確認されたファイル等のご提供をお願いします。	
	添付ファイル名	
その他	特定のファイルで問題が起きる等の場合は、当該ファイルを作成したアプリケーション等についてもご記入ください。	

お問い合わせ先

株式会社ワイ・エス・エス
 営業(保守契約のお客様対応)窓口
 E-mail : contact@iothe.co.jp
 TEL : 044-211-9332

OEM 製品でご使用をいただいている場合には、
 OEM 製品提供窓口にお問い合わせください。

※Microsoft、PowerPoint、Word、Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe、Acrobat Reader は Adobe Inc.（アドビ社）及びその子会社の各国での商標です。

※その他の製品名および社名は各社の登録商標または商標です。

※製品の仕様は性能向上のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

YSS PDF Auto Converter EX Install guidebook

改訂 : July 28,2025

Copyright(C) YSS K.K.

TEL:044-211-9332

URL: <https://www.iothe.co.jp/>