



目次

- 改訂情報
- OAuth認証モジュール について
- 基本的な操作
 - クライアントアプリケーションのアクセスを許可する
 - クライアントアプリケーションのアクセスを無効にする
- 応用的な操作
 - API キーによるアクセス許可機能を利用する
 - API キーを発行する
 - 発行した API キーを確認する
 - 発行した API キーを削除する

改訂情報

変更年月日	変更内容
2014-12-01	初版
2023-10-01	第2版 下記を追加・変更しました 「応用的な操作」に「API キーによるアクセス許可機能を利用する」を追加しました。
2024-04-01	第3版 下記を追加・変更しました 「発行した API キーを確認する」と「API キーを発行する」の画面キャプチャを更新しました。

OAuth認証モジュール は intra-mart Accel Platform 上でOAuth認証機能を利用するためのモジュールです。

OAuth認証を利用することで、アプリケーションがリソースを参照する際にパスワードやその他の認証情報をアプリケーションにさらすことなくアクセスを許可できます。

基本的な操作

ここでは OAuth認証機能 の基本的な操作を紹介します。


クライアントアプリケーションのアクセスを許可する

アクセス許可はユーザがクライアントアプリケーションを利用する事によりスタートします。

1. クライアントアプリケーションから intra-mart Accel Platform のログイン画面へ遷移し、ユーザ認証を求められます。
既にブラウザ上で認証済みのセッションが存在する場合はユーザ認証はスキップされます。



2. ユーザコード・パスワードを入力してユーザ認証を行うとクライアントアプリケーションの認可画面が表示されます。



3. クライアントアプリケーションが求めるアクセス権を確認し、「許可する」をクリックします。




4. クライアントアプリケーションがリソースを利用することが可能となります。


クライアントアプリケーションのアクセスを無効にする

クライアントアプリケーションのアクセス許可を無効にする場合は以下の手順で行ってください。


1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」→「個人設定 - アプリケーション」の順にクリックします。



2. アプリケーション一覧よりアクセス許可を無効にするアプリケーションの「削除」をクリックします。



3. 決定をクリックします。



4. アクセス許可を無効にできました。

応用的な操作

ここでは OAuth認証機能 の応用的な操作を紹介します。

API キーによるアクセス許可機能を利用する

API キーを発行して intra-mart Accel Platform 上のリソースにアクセスする方法について紹介します。

API キーを発行する


API キーを発行する場合は以下の手順で行ってください。



注意

API キーは有効期間の長いトークンであるため、漏洩した際のセキュリティリスクが高くなります。
発行した API キーはセキュリティで保護された場所に保管し、定期的なローテーション（API キーの再発行）やアクセスを許可するリモート IP アドレスの制限等、セキュリティリスクを緩和する対策を講じることを推奨します。

1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」→「OAuth 認証 - API キー - API キー一覧」の順にクリックします。
2. 「API キー発行」をクリックします。



3. フォームの各要素の内容を入力して「発行」をクリックします。

API キー

API キー発行

基本情報

表示名

標準 *

Sample API key1

ユーザロケールの表示名が設定されていない場合、「標準」の表示名が表示されます。

説明

日本語

This is a sample API key

有効日数 *

10

日間

画像

ファイル追加

中断

消去

アクセス範囲 *

+ 追加

× 削除

スコープ	表示名	説明
☐ immaster	共通マスタへのアクセス	共通マスタへのアクセスを許可します。

IP アドレス制限

+ 追加

× 削除

IPv4 アドレス

発行

設定項目		必須	説明
基本情報	表示名	標準のみ必須	API キーの表示名を設定します。 ロケール毎に設定可能です。 ※ログインユーザのロケールの表示名が設定されていない場合、「標準」の表示名が利用されます。
	説明	—	API キーの説明を設定します。 ロケール毎に設定可能です。
	有効日数	必須	API キーの有効日数を設定します。 「1～9999」の範囲で設定してください。
	画像	—	API キーを識別する画像を設定します。
アクセス範囲		必須	API キーに許可するアクセス範囲を設定します。
IP アドレス制限		—	API キーの使用を許可するリモート IP アドレスを設定します。 [m-n] での範囲指定や、* でのワイルドカード指定が可能です。 例：「192.168.[0-24].[0-254]」「192.168.0.*」



注意

未設定の場合はすべてのリモート IP アドレスに対して API キーの使用を許可します。



コラム

発行後は設定の変更はできません。

設定を変更する場合や有効期限が切れた場合は、「[発行した API キーを削除する](#)」の手順で API キーを削除して再度発行してください。



コラム

リモート IP アドレスの取得に関しては「[設定ファイルリファレンス](#)」 - 「[IPアドレス取得元設定](#)」を参照してください。

4. 「決定」をクリックします。

API キー発行

基本情報

表示名: 標準 *
Sample API key1
ユーザロールの表示名が設定されていない場合、「標準」の表示名が表示されます。

説明: 日本語
This is a sample API key

有効日数: 10 日間

画像: ファイル追加 中断 消す 削除

アクセス範囲 *

+ 追加 - 削除

スコープ	表示名	説明
☐ intramaster	共通マスタへのアクセス	共通マスタへのアクセスを許可します。

IP アドレス制限

+ 追加 - 削除

☐ IPv4 アドレス

発行

5. API キーが発行されました。

API キー発行

基本情報

表示名: 標準 *
Sample API key1
ユーザロールの表示名が設定されていない場合、「標準」の表示名が表示されます。

説明: 日本語
This is a sample API key

有効日数: 10 日間

画像: ファイル追加 中断 消す 削除

アクセス範囲 *

+ 追加 - 削除

スコープ	表示名	説明
☐ intramaster	共通マスタへのアクセス	共通マスタへのアクセスを許可します。

IP アドレス制限

+ 追加 - 削除

☐ IPv4 アドレス

発行



コラム

クリップボードアイコンをクリックすることで、発行された API キーをクリップボードにコピーできます。

API キー発行

本画面以外で API キーを確認する方法はありません。
発行した API キーは必ずコピーし、セキュリティで保護された場所に格納してください。

API キー

NjY5YzBiNmEwYjVhNGZmNGlwNWQ2MzhiZTE2YjBkMzVAZGVmYXVsdA

閉じる

6. 発行した API キーを付与したリクエストを送信することで、intra-mart Accel Platform 上の OAuth 認証方式のリソースへアクセスできます。

Authorization リクエストヘッダフィールドを使用して API キーをベアラートークンとして送信してください。

```
GET /<resource_path> HTTP/1.1
Host: localhost
Authorization: Bearer <api_key>
```

- curl コマンドの例：

```
curl http://<host>:<port>/<contextPath>/<resource_path> -H "Authorization: Bearer <api_key>"
```



コラム


API キーは intra-mart Accel Platform 上で提供する以下のようなリソースで使用できます。
詳しくは各ドキュメントを参照してください。

- OAuth認証モジュール を用いて提供するクライアントリソース
参考：[OAuth プログラミングガイド](#)
- Web API Maker を用いて提供する OAuth 認証方式の Web API
参考：[Web API Maker プログラミングガイド](#)
※Web API Maker で OAuth 認証方式を利用するには Web API Maker OAuth認証モジュール が必要です。
- IM-LogicDesigner を用いて提供する OAuth 認証方式の Web API（フロールーティング）
参考：[IM-LogicDesigner ユーザ操作ガイド](#)
※フロールーティングで OAuth 認証方式を利用するには IM-LogicDesigner REST API OAuth認証モジュール が必要です。
- ViewCreator を用いて提供する OAuth 認証方式の Web API（クエリルーティング）
参考：[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)


発行した API キーを確認する

発行した API キーを確認する場合は以下の手順で行ってください。


1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」→「OAuth 認証 - API キー - API キー一覧」の順にクリックします。
2. 発行した API キーの一覧が確認できます。



3. 発行時に設定した情報を確認する場合は、一覧をクリックして API キー詳細ダイアログを表示します。




4. API キー詳細ダイアログから設定情報を確認できます。




発行した API キーを削除する

発行した API キーを削除する場合は以下の手順で行ってください。

1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」→「OAuth 認証 - API キー - API キー一覧」の順にクリックします。
2. 一覧より、削除する API キーの「削除」をクリックします。



3. 「決定」をクリックします。



4. API キーを削除できました。



コラム

再度 API キーを発行する場合は、「[API キーを発行する](#)」の手順を行います。



コラム

API キーによるアクセス許可機能を利用するには「API キー発行」権限が必要です。



コラム

API キーによるアクセス許可機能は intra-mart Accel Platform 2023 Autumn(Hollyhock) 以降のバージョンで利用可能です。