



Copyright © 2014 NTT DATA INTRAMART
CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. このガイドについて
 - 2.2. 対象読者
- 3. 前提条件
 - 3.1. アプリケーション
 - 3.2. バージョン
 - 3.3. システム要件
- 4. 制限事項
- 5. 移行
 - 5.1. 事前作業
 - 5.2. 移行手順
 - 1. intra-mart WebPlatformから情報のエクスポート
 - 2. データベースのコピー
 - 3. IM-Jugglingによるwarの作成
 - 4. intra-mart Accel PlatformへのStorageの移行
 - 5. システム管理者 によるテナント初期設定
 - 6. テナント初期設定後の各種メンテナンス
- 6. ユーザモジュールへの対応
 - 6.1. クラス指定向け対応
 - 前提
 - テーマ設定を除外するための設定

改訂情報

変更年月日 変更内容

2014-09-01 初版

はじめに

本書では intra-mart WebPlatform 7.2 から intra-mart Accel Platform への IM-FormatCreator の移行手順について説明します。

このガイドについて

本ドキュメントは、intra-mart WebPlatform 7.2 から intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka) 以降へのアップデートのうち、IM-FormatCreator に関する移行手順を対象としています。

intra-mart WebPlatform 7.2 から intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka) 以降へのアップデートは「[移行ガイド](#)」を参照いただき、本ドキュメントを補足資料の位置づけで併せて参考してください。

対象読者

IM-FormatCreator、ドキュメントワークフロー(BPW) を含む intra-mart WebPlatform から intra-mart Accel Platform に移行・運用を予定している運用管理者

前提条件

移行にあたっての IM-FormatCreator の前提条件は以下の通りです。

移行時には、各前提条件を満たすように注意してください。

IM-FormatCreator 以外の前提条件については、「[移行ガイド](#)」の「[前提条件](#)」を参照してください。

アプリケーション

本ドキュメントに基づく、移行・運用を行うに当たって必要なモジュール、アプリケーションは、以下の通りです。

- IM-FormaDesigner for Accel Platform
- 移行ツール
- 互換モジュール（Advanced）
- IM-FormatCreator用 互換モジュール

バージョン

- 移行元は、intra-mart WebPlatform のバージョンが7.2.7以上となっている必要があります。

システム要件

- IM-FormatCreator 用互換ジユールのシステム要件に関しては、「[リリースノート](#)」、関連する「[IM-FormaDesigner リリースノート](#)」に準じます。

制限事項

IM-FormatCreator を移行した環境では、intra-mart Accel Platform リリースノートに記載した制限事項に加えて、下記の制限事項があります。

- セキュリティ強度は、intra-mart WebPlatform IM-FormatCreator と同等です。

intra-mart Accel Platform 環境で IM-FormatCreator を実行した場合のセキュリティ強度は、intra-mart WebPlatform IM-FormatCreator と同等になります。

intra-mart WebPlatform と同等のセキュリティ対策はしておりませんので、この点を考慮して利用する環境を検討してください。

- 移行後の intra-mart Accel Platform 上で動作する IM-FormatCreator は、intra-mart WebPlatform 上で開発・利用したドキュメントワークフロー(BPW)と、IM-FormatCreator のプロセス定義を、継続運用することを支援する位置づけの製品です。

移行した IM-FormatCreator のメンテナンス(変更)は、引き続き intra-mart Accel Platform 上で行なうことができますが、新規に作成するフローについては、IM-Workflow と IM-FormaDesigner for Accel Platform を利用して開発してください。

- 移行・運用を行った intra-mart Accel Platform 環境は、互換機能をベースとして動作します。

そのため、動作上の制限事項は、[互換に関する制限事項](#)に準じます。

- IM-FormatCreator の機能に関する制限事項については、「[intra-mart WebPlatform / AppFramework リリースノート](#)」の制限事項「6.13 FormatCreator」を参照してください。

移行

事前作業

事前作業については、「[移行ガイド](#)」の「[事前作業](#)」を参照してください。

移行手順

1. intra-mart WebPlatformから情報のエクスポート

intra-mart WebPlatformから必要な情報のエクスポートにあたっては、「[移行ガイド](#)」の「[1. intra-mart WebPlatformから情報のエクスポート](#)」を参照してください。

本項では、IM-FormatCreator の移行に必要な情報のエクスポートとして、メニューXMLの対応方法に関して記載します。

1. メニュー XML

intra-mart Accel Platform 上に移行した IM-FormatCreator のメニューに必要な情報は、「IM-FormatCreator 用互換モジュール」に含まれているため、下記の手順に従って移行元環境で IM-FormatCreator のメニュー情報をエクスポートしないように設定します。

1. intra-mart WebPlatform にグループ管理者でログインし、メニューのstandard形式(XML)エクスポートを行います。ファイル名は「menu.xml」とします。

2. エクスポートした XML の編集を行います。

「移行ガイド」の内容と合わせて以下の対応を行ってください。

- IM-FormatCreator 向けメニューは、intra-mart Accel Platform の移行時に自動的に追加するため、以下の内容を削除します。
(以下は、製品標準の内容を例としていますが、変更している場合には、変更内容に合わせて該当箇所を削除してください。)

```
<menu>
  <menu-type>folder</menu-type>
  <menu-id>format-creator-top</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url/>
  <image-path/>
  <sort-number>8</sort-number>
  <display-name>
    <locale-display-name>FormatCreator</locale-display-name>
  <locale>ja</locale>
  </display-name>
  <menu-role>
    <role-id>guest</role-id>
  </menu-role>
</menu>
<menu>
  <parent-menu-id>format-creator-top</parent-menu-id>
  <menu-type>folder</menu-type>
  <menu-id>fc-maintenance</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url/>
  <image-path/>
  <sort-number>0</sort-number>
```

```
<display-name>
<locale-display-name>マスタメンテナンス</locale-display-name>
<locale>ja</locale>
</display-name>
<menu-role>
  <role-id>guest</role-id>
</menu-role>
</menu>
<menu>
  <parent-menu-id>fc-maintenance</parent-menu-id>
  <menu-type>item</menu-type>
  <menu-id>fc-application</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url>format_creator/application/app_list.jssp</url>
  <image-path/>
  <sort-number>0</sort-number>
  <display-name>
    <locale-display-name>申請書メンテナンス</locale-display-name>
    <locale>ja</locale>
  </display-name>
  <menu-role>
    <role-id>guest</role-id>
  </menu-role>
</menu>
<menu>
  <parent-menu-id>fc-maintenance</parent-menu-id>
  <menu-type>item</menu-type>
  <menu-id>fc-relation</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url>format_creator/relation/app_relation_list.jssp</url>
  <image-path/>
  <sort-number>1</sort-number>
  <display-name>
    <locale-display-name>ワークフロー連携</locale-display-name>
    <locale>ja</locale>
  </display-name>
  <menu-role>
    <role-id>guest</role-id>
  </menu-role>
</menu>
<menu>
  <parent-menu-id>fc-maintenance</parent-menu-id>
  <menu-type>item</menu-type>
  <menu-id>fc-csv-output</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url>format_creator/csv/csv_app_list.jssp</url>
  <image-path/>
  <sort-number>2</sort-number>
  <display-name>
    <locale-display-name>申請書CSV出力</locale-display-name>
    <locale>ja</locale>
  </display-name>
  <menu-role>
    <role-id>guest</role-id>
  </menu-role>
</menu>
</menu>
```

```

<menu>
  <parent-menu-id>format-creator-top</parent-menu-id>
  <menu-type>item</menu-type>
  <menu-id>fc-recycle</menu-id>
  <description/>
  <client-type>pc</client-type>
  <contents>in</contents>
  <url>format_creator/recycle/applied_app_list.jssp</url>
  <image-path/>
  <sort-number>1</sort-number>
  <display-name>
    <locale-display-name>申請書再利用</locale-display-name>
    <locale>ja</locale>
  </display-name>
  <menu-role>
    <role-id>guest</role-id>
  </menu-role>
</menu>

```

3. 以降は、「[移行ガイド](#)」に基づいて、作業を実施してください。

2. データベースのコピー

データベースのコピーについては、「[移行ガイド](#)」の「[2. データベースのコピー](#)」を参照してください。

3. IM-Jugglingによるwarの作成





コラム


当ガイドでは、IM-FormatCreator 互換モジュール を組みこんだJuggling プロジェクトの作成について記載しています。

移行作業を実施する際は、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」、「[移行ガイド](#)」の「[3. IM-Jugglingによるwarの作成](#)」も併せてお読みください。

1. IM-Jugglingを起動し、Juggling プロジェクトを作成します。

1. ベースモジュールより、intra-mart Accel Platform Advanced Edition を選択します。
2. アプリケーションより、以下のアプリケーションを選択します。
 - IM-FormaDesigner for Accel Platform
 - 移行ツール
 - 互換機能(Advanced-Edition)
 - 互換機能(IM-FormatCreator)






3. 以降は、「[移行ガイド](#)」、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」に基づいてデータソース設定等を行います。

2. アプリケーションのモジュール構成より、移行対象機能の移行モジュールを選択します。

- 「[移行ガイド](#)」に基づいて必要なモジュールを選択してください。
「IM-FormatCreator 用 互換モジュール」を併せて選択してください。



3. 以降は、「[移行ガイド](#)」に基づいて各種設定ファイルを編集し、warを作成し、アプリケーションサーバに展開してください。

4. intra-mart Accel PlatformへのStorageの移行

intra-mart Accel PlatformへのStorageの移行については、「[移行ガイド](#)」の「[4. intra-mart Accel PlatformへのStorageの移行](#)」を参照してください。

5. システム管理者によるテナント初期設定

システム管理者によるテナント初期設定については、「[移行ガイド](#)」の「[5. システム管理者によるテナント初期設定](#)」を参照してください。

6. テナント初期設定後の各種メンテナンス

IM-FormatCreatorに関する設定以外については、「[移行ガイド](#)」の「[6. テナント初期設定後の各種メンテナンス](#)」を参照してください。

IM-FormatCreator

1. 認可に関する設定を行います。

移行時には、以下の設定で認可設定が行われておりますので、各ユーザなどに対して必要な設定を行ってください。

- 管理者ユーザ

IM-FormatCreatorの管理者にしたいユーザに対して、以下のいずれかの対応を実施してください。

- 対象ユーザに「BPW管理者」ロールを付与する
- 既存で設定していた権限(サブジェクト)に対し、下記の認可リソースに対するポリシーの設定をしてください。
 - リソースの種類「画面・処理」
 - リソース名「IM-FC管理者」(リソースURI:service://format_creator/fc_manager)
 - アクション:「実行」を「許可」に設定
 - リソースの種類「メニュー設定」
 - リソース名「IM-FormatCreator」(リソースURI:im-menu-group://menugroups/con-format-creator-top)
 - アクション:「管理」、「参照」を「許可」に設定

- 利用者ユーザ

IM-FormatCreatorを利用させたいユーザに対して、以下のいずれかの対応を実施してください。

- 「BPWユーザ」ロールを付与する
- 既存で設定していた権限(サブジェクト)に対し、下記の認可リソースに対するポリシーの設定をしてください。
 - リソースの種類「画面・処理」
 - リソース名「IM-FCユーザ」(リソースURI:service://format_creator/fc_user)
 - アクション:「実行」を「許可」に設定
 - リソースの種類「メニュー設定」
 - リソース名「IM-FormatCreator」(リソースURI:im-menu-group://menugroups/con-format-creator-top)
 - アクション:「参照」を「許可」に設定

2. 初期設定では IM-FormatCreatorに関するメニューがサイトマップにしか表示されないため、必要に応じてグローバルナビにメニューを設定してください。

本章では、IM-FormatCreator のユーザモジュール(クラス指定)を移行する場合の、最低限必要な対応について説明します。
その他の対応内容については、「[移行ガイド](#)」の「[移行\(互換\)向け対応](#)」を参照してください。

クラス指定向け対応

intra-mart WebPlatform 7.2 の IM-FormatCreator で動作していたクラス指定のプログラムをintra-mart Accel Platform上で、そのまま動作させる場合の概要を説明します。
「クラス指定」の詳細については、「[FormatCreator プログラミングガイド](#)」を参照してください。

前提

- 本章の対応の前提是、「[移行ガイド](#)」に記載の前提に準じます。

テーマ設定を除外するための設定

クラス指定で呼び出される画面については、intra-mart Accel Platform で提供するテーマを適用せずに表示しますので、theme-no-theme-path-config 設定を行います。

theme-no-theme-path-config の設定例については、「[移行ガイド](#)」の「[移行\(互換\)向け対応](#)」を参照してください。