



## 目次

---

- 改訂情報
  - はじめに
    - 対象読者
    - 本書の構成
    - 本書の説明について
- 

索引

---

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ■ システム<br>設定ファ<br>イル       | ■ ログ設定<br>ファイル                   |
| ■ 概要                       | ■ 概要                             |
| ■ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       | ■ 監査<br>ログ                       |
| ■ ポート<br>レット設<br>定ファイ<br>ル | ■ アプ<br>リ<br>ケー<br>ショ<br>ンロ<br>グ |
| ■ 概要                       |                                  |
| ■ リ<br>ファ<br>レン<br>ス       |                                  |
- 

索引

---

## 改訂情報

変更 年月 日	変更内容
2015- 08-01	初版
2016- 04-01	第2版 設定ファイルの更新に 従って「 <a href="#">システム設定ファイ ル</a> 」に「 <a href="#">フォルダパスの区切 り文字</a> 」を追加しました。
2017- 08-01	第3版 設定ファイルの更新に 従って「 <a href="#">システム設定ファイ ル</a> 」に「 <a href="#">メールの宛先表示時 のソート順</a> 」を追加しまし た。
2018- 02-01	第4版 「 <a href="#">システム設定ファイ ル</a> 」の「 <a href="#">メール作成時の本文 テキスト形式</a> 」にコラムを追 記しました。

## 対象読者

本書では次の読者を対象としています。

- intra-mart Accel GroupMail を利用したアプリケーション開発を行う方
- intra-mart Accel GroupMail 上でのシステム運用を行う方

## 本書の構成

本書は intra-mart Accel GroupMail で提供されている設定ファイルに関する説明を行っています。

- 機能(モジュール)別の設定ファイルの種類
- 設定ファイル別の仕様説明
- 設定項目に対する設定内容ならびに注意点の説明

## 本書の説明について

- 「デフォルト値」

該当の設定を省略した場合の値となります。  
製品出荷時の値ではありません。

### 項目

- 概要
- リファレンス
  - メール文字列の検索方法
  - 添付ファイルの保存区分
  - 不在通知機能の使用可否
  - メール本文の最大文字数
  - 振り分け条件最大行
  - 添付ファイルの上限数
  - フォルダパスの区切り文字
  - メールの宛先表示時のソート順
  - 一覧の表示件数
    - 閲覧状況一覧の表示件数
    - 管理者機能一覧の表示件数
  - システム環境で設定できる最大値
    - メールの有効保存期間
    - 添付ファイルの有効保存期間
    - 利用者の最大使用データ量
  - 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報
    - ユーザ環境設定の初期値情報
      - メールの有効保存期間
      - 利用者の最大使用データ量
    - メール個人設定の初期値情報
      - メール一覧表示件数
      - メール作成時のCC、BCCの表示有無
      - メール作成時の本文テキスト形式
      - 簡易宛先検索の表示区分
      - 簡易宛先検索のユーザ表示件数
      - 簡易宛先検索のグループ表示件数
      - 自分宛メール送信有無
      - 署名の使用有無
      - 署名
      - メール返信時の署名の挿入有無
      - メール転送時の署名の挿入有無
      - メール返信時の元メッセージ使用区分
      - メール返信時のインデント記号
      - メール転送時の元メッセージ使用区分
      - メール転送時のインデント記号
      - メールプレビュー表示
      - 添付ファイルの自動アップロード
      - 不在通知の有無
      - 不在通知件名
      - 不在通知本文
      - メール作成・詳細画面の表示区分
  - 振り分け条件設定
    - 振り分け条件1

### 項目

- 概要
- 監査ログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー
- アプリケーションログ
  - 標準出力設定
  - 出力パターン
    - 利用可能なパターン文字列
    - 利用可能なMDCキー

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のログ出力情報の

モジュール	Accel GroupMail
設定場所	WEB-INF/conf/iag-logger.xml

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のシステム共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-system-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-system-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-system-config
  xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
  configurations"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```

xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations ../schema/iag-system-config.xsd ">
  <tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-
mode>
  <tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-
file-naming>
  <tns:enable-out-of-office-setting>>false</tns:enable-
out-of-office-setting>
  <tns:characters-per-message>4000</tns:characters-
per-message>
  <tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
  <tns:attachments-per-
message>20</tns:attachments-per-message>
  <tns:folder-path-separator> / </tns:folder-path-
separator>
  <tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-
order>
  <tns:length-per-page>
    <tns:users-in-mail-status>15</tns:users-in-mail-
status>
    <tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
  </tns:length-per-page>

  <tns:quota-max>
    <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
    <tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
    <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-
user>
  </tns:quota-max>
  <tns:defaults>
    <tns:quota>
      <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
      <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-
per-user>
    </tns:quota>
    <tns:preference>
      <tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-
page>
      <tns:display-carbon-copy>>false</tns:display-
carbon-copy>
      <tns:message-content-type>HTML</tns:message-
content-type>
      <tns:recipients-order-in-recent-
list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
      <tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-
recent-list>
      <tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-
recent-list>
      <tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
      <tns:add-signature>>false</tns:add-signature>
      <tns:signature></tns:signature>
      <tns:add-signature-on-reply>>false</tns:add-
signature-on-reply>
      <tns:add-signature-on-forward>>false</tns:add-
signature-on-forward>
      <tns:quotation-on-
reply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
      <tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-
on-reply>
      <tns:quotation-on-
forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
      <tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-
mark-on-forward>
      <tns:show-preview>>true</tns:show-preview>
      <tns:notify-out-of-office>>false</tns:notify-out-of-
office>
      <tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
      <tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-
message>
      <tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-auto-
upload>
      <tns:popup-message-view>true</tns:popup-
message-view>
    </tns:preference>
    <tns:filter>
      <tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
    </tns:filter>
  </tns:defaults>
</tns:iag-system-config>

```

```

<included>

<!--
- GROUPMAIL_USER_CONTEXT
-->

<appender name="GROUPMAIL_USER_CONTEXT"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${im.log}/groupmail-user-context.log</file>
  <append>true</append>

  <!--
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>
      ${im.log}/groupmail-user-context-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log</fileNamePattern>
    </rollingPolicy>
  </!--

  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>${im.log}/groupmail-user-context-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log</fileNamePattern>
    <minIndex>1</minIndex>
    <maxIndex>5</maxIndex>
  </rollingPolicy>

  <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
    <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
  </triggeringPolicy>

  <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
    <layout class="jp.co.intra_mart.common.logback.xml.XmlLayout">
      <pattern>[%d{yyyy-MM-dd} %X{log.report.sequence} %-5level %msg%n]opex%n</pattern>
    </layout>
  </encoder>
</appender>

<logger name="GROUPMAIL_USER_CONTEXT" level="info">
  <appender-ref ref="GROUPMAIL_USER_CONTEXT" />
  <appender-ref ref="STDOUT" />
</logger>

<!--
- GROUPMAIL
-->

<appender name="GROUPMAIL_LOG"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${im.log}/groupmail-log.log</file>
  <append>true</append>

  <!--
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>
      ${im.log}/groupmail-log-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log</fileNamePattern>
    </rollingPolicy>
  </!--

  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>${im.log}/groupmail-log-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log</fileNamePattern>
    <minIndex>1</minIndex>
    <maxIndex>5</maxIndex>
  </rollingPolicy>

  <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
    <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
  </triggeringPolicy>

  <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
    <layout class="jp.co.intra_mart.common.logback.xml.XmlLayout">
      <pattern>[%d{yyyy-MM-dd} %X{log.report.sequence} %-5level %msg%n]opex%n</pattern>
    </layout>
  </encoder>
</appender>

```



設定する内容・設定値	不在通知機能の使用可否を真偽値で設定できます。 true : 不在通知機能を使用します。 false : 不在通知機能を使用しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	iag_system_config

## メール本文の最大文字数

タグ名	characters-per-message
-----	------------------------

メール本文の最大文字数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:characters-per-message>4000</tns:characters-per-message>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール本文の文字数を最小1文字～最大999999999文字の間で設定できます。
単位・型	整数(1～999999999)
省略時のデフォルト値	4000
親タグ	iag_system_config

## 振り分け条件最大行

タグ名	filters-per-user
-----	------------------

利用者が設定できる振り分け条件の最大行を設定します。

【設定項目】

```
<tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者が設定できる振り分け条件の行数を最小1行～最大99行の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag_system_config

## 添付ファイルの上限数

タグ名	attachments-per-message
-----	-------------------------

一度に登録できる添付ファイルの上限数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:attachments-per-message>20</tns:attachments-per-message>
```

必須項目	○
複数設定	×

● 添付ファイル削除

## 標準出力設定

ログレベル(初期値)	INFO
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail/

## 出力パターン

## 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は"yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(INFO
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージ リクエストを受 出力されます。
%x	MDC

## 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです。

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザ
iag.mailId	メールのメール
iag.operation	iAG の操作種別 ● SEND メール ● SAVE メール ● PULL_BACK ● REFER メール ● FILE_DOWNLOAD ● DELETE メール ● FILE_DELETE
iag.sender	メールの差出人
iag.to	メールの宛先(1 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にカ
iag.cc	メールの宛先(1 複数の場合はコ ベートグループ 名称の昇順にカ
	グループIDのは ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"
	グループIDのは ● 会社・組織 会社コード ● パブリック "public]" + クグループ: ● プライベート "private]"

設定する内容・設定値	一度に登録できる添付ファイルの上限数を0～設定できます。
単位・型	数字(0～)
省略時のデフォルト値	20
親タグ	iag_system_config

### フォルダパスの区切り文字

タグ名	folder-path-separator
-----	-----------------------

API の FolderService#getPathList() が返すフォルダのパスの区切り文字です。スマートフォン版のメールボックス画面で表示されます。

【設定項目】

```
<tns:folder-path-separator> / </tns:folder-path-separator>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	フォルダの階層を表す区切り文字を設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	‘ / ’
親タグ	iag_system_config

### メールの宛先表示時のソート順

タグ名	address-order
-----	---------------

メール一覧やメール詳細画面などで表示される宛先となるユーザの表示順を設定します。

【設定項目】

```
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-order>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定する内容・設定値	宛先のユーザの表示順を「送信ユーザが指定した順番」と「表示名で並び替えた順番」の二種類から設定できます。 USER_SPECIFIED : メール送信者が宛先に指定した順番で表示します。 DISPLAY_NAME : ユーザ、会社・組織、パブリックグループ、プライベートグループの順かつ名称の昇順で表示します。
単位・型	文字列(USER_SPECIFIED／DISPLAY_NAME)
省略時のデフォルト値	USER_SPECIFIED
親タグ	iag_system_config

### 一覧の表示件数

タグ名	length-per-page
親タグ	iag_system_config

一覧の表示件数情報を設定します。

MDCキー	説明
iag.bcc	メールの宛先(Eメール)。 複数の場合はコピートグループ名称の昇順にカ タログ
iag.title	メールの件名をす。
iag.content	メールの本文を
iag.escapedContent	メールの本文の
iag.contentType	メールの本文の ● HTML H ● TEXT プ
iag.attachmentNames	メールの添付フ で出力します。
iag.fileCd	添付ファイルの りで出力します
iag.path	メールの添付フ 複数の場合はカ 格納先はパブリ は"/"で区切りミ

## アプリケーションログ

APIの開始と終了及び処理結果をログ出力します

### 標準出力設定

ログレベル(初期値)	ERROR
出力先(初期値)	\${im.log}/groupmail application.log

### 出力パターン

#### 利用可能なパターン文字列

フォーマット文字列	説明
%d	出力日時 初期書式は"yy
%thread	スレッド名
%level	ログレベル(OF
%logger	ロガー名
%msg	ログメッセージ リクエストを受 出力されます。
%x	MDC

#### 利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下

MDCキー	説明
iag.contextUserCd	処理者のユーザIDを出



[閲覧状況一覧の表示件数](#)

タグ名 users-in-mail-  
status

閲覧状況一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
  <tns:users-in-mail-status>10</tns:users-in-mail-
status>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	閲覧状況一覧の表示件数を1～100の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

[管理者機能一覧の表示件数](#)

タグ lines-in-admin  
名

管理者機能一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:length-per-page>
  <tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	管理者機能一覧の表示件数を1～100の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	length-per-page

[システム環境で設定できる最大値](#)

タグ名 quota-max  
親タグ iag\_system\_config

システム環境で設定できる最大値を設定します。

[メールの有効保存期間](#)

タグ名 months-for-  
mail

メールの有効保存期間を月数で設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
  <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota-max>
```

必須項目	○
複数設定	×

設定する内容・設定値	メールの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota-max

#### 添付ファイルの有効保存期間

タグ名 months-for-files

添付ファイルの有効保存期間を月数で設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
</tns:quota-max>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	添付ファイルの有効保存期間を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	6
親タグ	quota-max

#### 利用者の最大使用データ量

タグ名 megabytes-per-user

利用者の最大使用データ量を設定します。

【設定項目】

```
<tns:quota-max>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
</tns:quota-max>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量を1～999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1～999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota-max

#### 個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報

タグ名 defaults

親タグ iag\_system\_config

個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

#### ユーザ環境設定の初期値情報

タグ quota  
グ  
名

親 defaults  
グ  
グ

ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

#### メールの有効保存期間

タグ名 months-for-mail

メールの有効保存期間の月数の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:quota>
    <tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
  </tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールの有効保存期間の初期値を月数0～99ヶ月の間で設定できます。 0を設定した場合は、無期限でメールを保存します。
単位・型	整数(0～99)
省略時のデフォルト値	12
親タグ	quota

#### 利用者の最大使用データ量

タグ名 megabytes-per-user

利用者の最大使用データ量を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:quota>
    <tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-per-user>
  </tns:quota>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	利用者の最大使用データ量の初期値を1～999999の間で設定できます。 単位はMBとなります。
単位・型	整数(1～999999)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	quota

#### メール個人設定の初期値情報

タグ preference  
名

親 defaults  
グ

メール個人設定の初期値情報を設定します。

#### メール一覧表示件数

タグ名 messages-per-page

メール一覧表示件数の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:messages-per-page>15</tns:messages-per-page>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール一覧の表示件数の初期値を1～100件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	15
親タグ	preference

#### メール作成時のCC、BCCの表示有無

タグ名 display-carbon-copy

メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:display-carbon-copy>false</tns:display-carbon-copy>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール作成時にCC、BCCを表示します。 false : メール作成時にCC、BCCを表示しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference

#### メール作成時の本文テキスト形式

タグ名 message-content-type

メール作成時の本文テキスト形式の初期値を設定します。

##### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:message-content-type>HTML</tns:message-
content-type>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	<p>メール作成時の本文テキスト形式の初期値を「TEXT」と「HTML」の二種類から設定できます。</p> <p>TEXT : メール作成時にプレーンテキストで本文を作成します。</p> <p>HTML : メール作成時にHTMLで本文を作成します。</p>
単位・型	文字列(TEXT/HTML)
省略時のデフォルト値	HTML
親タグ	preference



#### コラム

書式がHTMLのメールは文字の装飾やリンクの挿入など、単純なプレーンテキストよりも伝わりやすい表現を使用することができます。その一方で文字の装飾情報や、検索用に装飾を省いた文字列の情報など、追加で生成される情報がありますので、使用可能容量を圧迫しやすい傾向があります。またHTMLメールは自動的な装飾処理のため文章の入力中の負荷が比較的高く、長文の編集時などにはレスポンスが悪くなる場合があります。

#### 簡易宛先検索の表示区分

タグ名 reciprnts-order-in-recent-list

簡易宛先検索の表示区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:recipients-order-in-recent-
list>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	<p>簡易宛先検索の表示区分の初期値を「USAGE」と「TIMESTAMP」の二種類から設定できます。</p> <p>USAGE : メールの送信回数の降順で表示します。</p> <p>TIMESTAMP : メールの送信日の降順で表示します。</p>
単位・型	文字列(USAGE/TIMESTAMP)
省略時のデフォルト値	USAGE
親タグ	preference

#### 簡易宛先検索のユーザ表示件数

タグ名 users-in-recent-list

簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-recent-
list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	10
親タグ	preference

#### 簡易宛先検索のグループ表示件数

タグ名 groups-in-recent-list

簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-recent-
list>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を1～99件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～99)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	preference

#### 自分宛メール送信有無

タグ cc-to-me

メール送信時の自分宛メール送信有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:cc-to-me>>false</tns:cc-to-me>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール送信時の自分宛メールの送信有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール送信時に自分宛にメールを送信します。 false : メール送信時に自分宛にメールを送信しません。
単位・型	真偽値(true/false)

省略時のデフォルト値	false
------------	-------

親タグ	preference
-----	------------

## 署名の使用有無

タグ名	add-signature
-----	---------------

署名の使用有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature>false</tns:add-signature>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定する内容・設定値	署名の使用有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 署名を使用します。 false : 署名を使用しません。
------------	---

単位・型	真偽値(true/false)
------	-----------------

省略時のデフォルト値	false
------------	-------

親タグ	preference
-----	------------

## 署名

タグ名	signature
-----	-----------

署名の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:signature></tns:signature>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定する内容・設定値	署名の初期値を最大250文字で設定できます。
------------	------------------------

単位・型	文字列(最大250文字)
------	--------------

省略時のデフォルト値	未設定
------------	-----

親タグ	preference
-----	------------



## コラム

署名の使用有無(add-signature)が"true"の場合に有効となります。

## メール返信時の署名の挿入有無

タグ名	add-signature-on-reply
-----	------------------------

メール返信時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature-on-reply>false</tns:add-
signature-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール返信時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール返信時に署名を挿入します。 false : メール返信時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



#### コラム

署名の使用有無(add-signature)が“true”の場合に有効となります。

#### メール転送時の署名の挿入有無

タグ名    add-signature-on-forward

メール転送時の署名の挿入有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:add-signature-on-forward>false</tns:add-
signature-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の署名の挿入有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メール転送時に署名を挿入します。 false : メール転送時に署名を挿入しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



#### コラム

署名の使用有無(add-signature)が“true”の場合に有効となります。

#### メール返信時の元メッセージ使用区分

タグ名    quotation-on-reply

メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】



```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-reply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	<p>メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。</p> <p>NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。</p> <p>NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。</p> <p>INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。</p> <p>INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。</p>
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

#### メール返信時のインデント記号

タグ名 indent-mark-on-reply

メール返信時のインデント記号の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-on-reply>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	<p>メール返信時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。</p>
単位・型	文字列(最大4文字)
省略時のデフォルト値	>
親タグ	preference



#### コラム

メール返信時の元メッセージ使用区分(quotation-on-reply)が“INDENT\_MARK”の場合に有効となります。

#### メール転送時の元メッセージ使用区分

タグ名 quotation-on-forward

メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:quotation-on-forward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を以下の四種類から設定できます。 NO_QUOTE : 元メッセージを残しません。 NO_INDENT : 元メッセージをそのまま残します。 INDENT : 元メッセージを残し、インデントを設定します。 INDENT_MARK : 元メッセージを残し、インデント記号を設定します。
単位・型	文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、INDENT、INDENT_MARK)
省略時のデフォルト値	NO_QUOTE
親タグ	preference

#### メール転送時のインデント記号

タグ名	indent-mark-on-forward
-----	------------------------

メール転送時のインデント記号の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-mark-on-forward>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール転送時のインデント記号の初期値を最大4文字で設定できます。
単位・型	文字列(最大4文字)
省略時のデフォルト値	>
親タグ	preference



#### コラム

メール転送時の元メッセージ使用区分(quotation-on-forward)が"INDENT\_MARK"の場合に有効となります。

#### メールプレビュー表示

タグ名	show-preview
-----	--------------

メールプレビューの表示有無の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:show-preview>true</tns:show-preview>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メールプレビューの表示有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : メールプレビューを表示します。 false : メールプレビューを表示しません。

単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

## 添付ファイルの自動アップロード

タグ名 enable-auto-upload

添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-auto-upload>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 添付ファイルを自動アップロードします。 false : 添付ファイルを自動アップロードしません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

## 不在通知の有無

タグ名 notify-out-of-office

不在通知の有無の初期値を設定します。

## 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:notify-out-of-office>>false</tns:notify-out-of-office>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	不在通知の有無の初期値を真偽値で設定できます。 true : 不在通知を通知します。 false : 不在通知を通知しません。
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	preference



## コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

## 不在通知件名

タグ名 out-of-office-  
title

不在通知の件名の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定する内容・設定値 不在通知の件名の初期値を設定できます。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 未設定

親タグ preference



#### コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

#### 不在通知本文

タグ名 out-of-office-  
message

不在通知の本文の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:out-of-office-message></tns:out-of-office-  
message>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定する内容・設定値 不在通知の本文の初期値を設定できます。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 未設定

親タグ preference



#### コラム

不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)が"true"の場合に有効となります。

#### メール作成・詳細画面の表示区分

タグ名 popup-message-  
view

メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:preference>
    <tns:popup-message-view>true</tns:popup-
message-view>
  </tns:preference>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を真偽値で設定できます。 true : 画面表示(別画面) false : ダイアログ表示
単位・型	真偽値(true/false)
省略時のデフォルト値	true
親タグ	preference

#### 振り分け条件設定

```
タグ filter
名
親 defaults
タグ
```

振り分け条件設定の初期値情報を設定します。

#### 振り分け条件1

```
タグ condition1
名
```

条件1の初期値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<tns:defaults>
  <tns:filter>
    <tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
  </tns:filter>
</tns:defaults>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	条件1の初期値を以下の五種類から設定できます。 TITLE : 件名 CONTENT : 本文 FILE_NAME : 添付ファイル名 USER : 差出人(ユーザ) GROUP : 差出人(グループ)
単位・型	文字列(TITLE、CONTENT、FILE_NAME、USER、GROUP)
省略時のデフォルト値	TITLE
親タグ	filter

- 項目
- [概要](#)
  - [リファレンス](#)
    - [メール未読一覧の表示件数](#)

## 概要

intra-mart Accel GroupMail のポートレット機能の共通情報の設定です。

モジュール	Accel GroupMail
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iag-portlet-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iag-portlet-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-portlet-config
xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmail-
configurations-portlet ../schema/iag-portlet-config.xsd ">
  <tns:mails-per-page>10</tns:mails-per-page>
</tns:iag-portlet-config>
```

## リファレンス

### メール未読一覧の表示件数

タグ名 mails-per-page

メール未読一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<tns:mails-per-page>5</tns:mails-per-page>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定する内容・設定値	メール未読一覧の表示件数を1～100件の間で設定できます。
単位・型	整数(1～100)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	iag-portlet-config