



## 目次

---

- 1. 改訂情報
- 2. ポータル について
- 3. はじめに
  - 3.1. ポータルの種類について
  - 3.2. 画面項目について
- 4. システム管理
  - 4.1. 標準ポートレットを初期化する
  - 4.2. ポータル設定を変更する
- 5. テナント管理
  - 5.1. ポートレットを管理する
  - 5.2. ポータルの全般的なアクセス権を設定する
  - 5.3. グループポータルを管理する
  - 5.4. グループポータルのレイアウトを設定する
  - 5.5. Googleガジェットポートレットを設定する
  - 5.6. インターネットポートレットを設定する
  - 5.7. RSSポートレットを設定する
  - 5.8. リンク集ポートレットを設定する
  - 5.9. 重要なお知らせポートレットを設定する
  - 5.10. Htmlポートレットを設定する
  - 5.11. メニューリンクポートレットを設定する
  - 5.12. ログインポートレットを設定する
  - 5.13. スマートメニューポートレットを設定する
  - 5.14. インポート・エクスポートする

## 改訂情報

| 変更年月日      | 変更内容   |
|------------|--|
| 2012-10-01 | 初版   |
| 2013-04-01 | 第2版 下記を追加・変更しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">Google ガジェット サービス 終了のお知らせ</a>」に関するコラムを追加</li> <li>「<a href="#">SAStrutsポートレットの説明</a>」を追加</li> </ul>   |
| 2013-10-01 | 第3版 下記を追加・変更しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">Springポートレットの説明</a>」を追加</li> </ul>  |
| 2014-04-01 | 第4版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">RSSフォーマットに ATOM 1.0</a>」を追加</li> <li>「<a href="#">パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダ</a>」を説明を追加</li> </ul>  |
| 2014-08-01 | 第5版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"> <li>ポータルのユーザインタフェース改善にともない、イメージなどを変更</li> </ul>   |
| 2014-12-01 | 第6版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">ポータルの種類について</a>」に一般ユーザに表示されるグループポータルのドラッグができなくなったことを追記</li> <li>「<a href="#">画面項目について</a>」において、ポートレットの最小化が維持されることを追記</li> <li>「<a href="#">ポートレットモードアクセス権（表示）を設定する</a>」では、すでにポータルに配置されているポートレットも表示/非表示の対象となることを追記</li> </ul>   |
| 2015-04-01 | 第7版 下記を変更および追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">ポータルの全般的なアクセス権を設定する</a>」を追加</li> <li>「<a href="#">グループポータルを管理する</a>」に、グループポータル毎の管理アクセス権の説明を追加</li> <li>「<a href="#">画面項目について</a>」に、高さの変更状態を表すアイコンの説明を追記</li> <li>「<a href="#">インポート・エクスポートする</a>」の画像を変更</li> <li>「<a href="#">ポートレットを管理する</a>」に、インターネットポートレットの高さ設定についての説明を追加</li> <li>「<a href="#">グループポータルのレイアウトを設定する</a>」にポートレットの高さ変更の説明を追記</li> <li>「<a href="#">重要なお知らせポートレットを設定する</a>」で操作方法の修正およびカスタマイズ方法を追記</li> <li>「<a href="#">重要なお知らせポートレットを設定する</a>」にパスワード期限切れをユーザに事前通知する開始日を変更する方法を追加</li> <li>「<a href="#">Htmlポートレットを設定する</a>」を追加</li> <li>「<a href="#">標準ポートレットを初期化する</a>」を新UIの画像に変更</li> <li>「<a href="#">ポータル設定を変更する</a>」を新UIの画像に変更</li> </ul> |
| 2015-08-01 | 第8版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">リンク集ポートレットを設定する</a>」に簡易SSOパラメータの入力文字制限情報を追加</li> </ul>   |
| 2015-12-01 | 第9版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">グループポータルを管理する</a>」にポータルコードの説明を追加</li> </ul>  |
| 2017-08-01 | 第10版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">メニューリンクポートレットを設定する</a>」を追加</li> </ul>   |
| 2017-12-01 | 第11版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> <li>「<a href="#">ログインポートレットを設定する</a>」を追加</li> <li>「<a href="#">スマートメニューポートレットを設定する</a>」を追加</li> </ul>  |

| 変更年月日      | 変更内容  |
|------------|---|
| 2018-04-01 | 第12版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">スマートメニューポートレットを設定する</a>」に「メニュータイプ「よく使うメニュー」」を追加</li></ul>   |
| 2018-08-01 | 第13版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">グループポータルを設定する</a>」にポータルの最大化／最小化設定に関する説明を追加</li><li>「<a href="#">画面項目について</a>」にポータルの最大化／最小化設定に関する説明を追加</li></ul> |
| 2019-04-01 | 第14版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">Htmlポートレットを設定する</a>」に「<a href="#">Htmlポートレットの表示モードを切り替える</a>」を追加</li></ul>                                      |
| 2021-04-01 | 第15版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">ログインポートレットを設定する</a>」にアクセス権に関する注意書きを追加</li></ul>   |

あらかじめ用意したページ（ポートレット）をいくつかのサブウィンドウ（下図の赤枠）としてホーム画面に表示し、ユーザに情報を見ようように喚起させることができる機能です。

ポートレットを表示する画面をポータル画面と呼びます。



### ポータル画面

表示させたい情報のページを作成し、ポートレット管理機能を利用し登録することで、ポートレットとして利用することができます。作成したポートレットは、ポータル画面の上に自由に配置して利用することができます。

## はじめに

## ポータルの種類について

intra-mart Accel Platform に用意されているポータルの種類は、以下の通りです。

| ポータルの種類  | 表示される場所     | 作成者     | 基本表示範囲 | アクセス権の設定          |
|----------|-------------|---------|--------|-------------------|
| グループポータル | ホーム画面（初期設定） | テナント管理者 | ユーザ全員  | IM-Authz（認可）により制御 |
| ユーザポータル  | ホーム画面（初期設定） | 一般ユーザ   | 作成者自身  | （なし）              |

グループポータルとユーザポータルは、表示させるユーザの範囲が異なります。

アクセス権限を設定することで、特定のユーザの画面にだけ表示させることも可能です。

また、複数のポータル画面を作成することができます。

一般ユーザに表示されるグループポータルでは、ポートレットのドラッグ操作を行っても移動できないため、

ドラッグ操作をできないように制御しました。（**2014 Winter** 以降）


## 画面項目について

ポータル画面を操作する上で必要な画面上の各部の説明します。

## 目次

- ポータル画面の説明
- ポートレット画面の説明

## ポータル画面の説明



- タブ

ポータルの選択や、順序の入れ替えを行います。

また、矢印アイコンをクリックして表示されるコンテキストメニューの項目を選択して、ポータルの編集などの各操作を行います。



- [最小化] 全て最小化、[解除] 全て最小化解除

すべてのポートレットを一時的に「最小化」または「最小化の解除」をします。画面の再表示を行った場合でも最小化状態は維持されます。

- [C] 最新情報

ポータル画面を再表示します。

- [+] タブの追加

ユーザポータルの新規登録画面を表示します。


- [右へ] 右へ

ポータルタブエリアを右へスライドさせます。

-  左へ

ポータルタブエリアを左へスライドさせます。

## ポートレット画面の説明



### タイトルバー

ポートレットのタイトルが表示されます。

ポートレットの移動時など、ここをドラッグして操作します。

ポートレットの設定により、タイトルが非表示になる場合があります。

この場合タイトルおよび左上のポートレットアイコンは表示されません。

### ポートレットアイコン

- モードアイコン

現在のポートレットのモードに該当するアイコンは選択状態で表示されます。

#### 表示モード

ポートレットを表示モードに変更します。ポートレットの初期状態です。編集モードまたは、設定モードが存在するポートレットのみ表示されます。

#### 編集モード

ポートレットを編集モードに変更します。ポートレットの簡単な設定を行います。

#### 設定モード

ポートレットを設定モードに変更します。設定モードは設定ポータル画面のみ表示されます。

- 状態アイコン

#### 高さの変更状態

ポートレットの高さの変更状態です。

初期状態では、ハイライトされていません。（ポートレットの内容によって、自動調節されます。）

ユーザによってポートレットの高さ変更された場合、（ハイライトされた状態）で表示されます。

ハイライト表示の場合にこのアイコンをクリックすることで、初期状態の高さに戻り、ハイライトは解除されます。

画面の再表示を行った場合でも高さは維持されます。

2015 Spring(Juno) 以降で提供されます。

#### 最小化

ポートレットが最小化され、タイトルバーだけ表示されます。

画面の再表示を行った場合でも最小化状態は維持されます。

2018 Summer(Tiffany) 以降では、ポータルの最大化／最小化設定に応じて表示／非表示や、最小化状態を維持するかどうか切り替えられます。

#### 最小化解除

最小化から戻ります。

#### 最大化

ポートレットが最大化され、他のポートレットは表示されません。

画面の再表示を行った場合は、最大化状態は解除されます。

2018 Summer(Tiffany) 以降では、ポータルの最大化／最小化設定に応じて表示／非表示が切り替えられます。

#### 最大化解除

最大化から戻ります。

#### 削除

ポートレットを削除します。削除アイコンはユーザ自身が登録したポートレットのみ表示されます。



コラム

ポートレットの削除

グループポータルに登録されているポートレットの削除は編集の権限があるユーザのみ行えます。



## 標準ポートレットを初期化する

intra-mart Accel Platform で標準で提供されるポートレットアプリケーション情報の初期化をおこないます。

標準ポートレット初期化 は、テナント環境セットアップ時におこなわれます。  
ただし、以下の場合は明示的に標準ポートレット初期化 が必要です。

- テナント環境セットアップを行わなかった場合
- 新しいintra-mart Accel Platform 用ポートレットの追加や情報の変更を行った場合

### 標準ポートレットを初期化する

1. 「システム管理」→「ポートレット管理」をクリックします。



2. 「標準ポートレット初期化」をクリックします。

The screenshot shows the 'Portlet Application Overview' (ポートレットアプリケーション一覧) page. The 'Standard Portlet Initialization' (標準ポートレット初期化) link is highlighted in red. Below the link is a table listing various portlets.

| コンテキスト | ポートレット名                 | 名称                     | 説明                                   | 登録日        |
|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| imart  | AsyncPagePortlet        | 非同期ページポートレット           | これは、非同期ページポートレットです。                  | 2017/06/29 |
|        | GoogleGadgetPortlet     | Google Gadget ポートレット   | これは、Google Gadget ポートレットです。          | 2017/06/29 |
|        | HtmlPortlet             | Htmlポートレット             | これは、Htmlポートレットです。                    | 2017/06/29 |
|        | InternetPortlet         | インターネットポートレット          | これは、インターネットポートレットです。                 | 2017/06/29 |
|        | JavaeeFwPortlet         | JavaEE開発モデルポートレット      | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。             | 2017/06/29 |
|        | JspPortlet              | Servlet Jsp ポートレット     | これは、Servlet Jsp ポートレットです。            | 2017/06/29 |
|        | KibanaVisualizePortlet  | Kibana Visualizeポートレット | これは、KibanaのVisualizeを1つ表示するポートレットです。 | 2017/06/29 |
|        | LinkSetPortlet          | リンク集ポートレット             | これは、リンク集ポートレットです。                    | 2017/06/29 |
|        | MenuLinkPortlet         | メニューリンクポートレット          | これは、メニューリンクポートレットです。                 | 2017/06/29 |
|        | PresentationPagePortlet | スクリプト開発モデルポートレット       | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。              | 2017/06/29 |
|        | RssPortlet              | RSS ポートレット             | これは、RSS ポートレットです。                    | 2017/06/29 |
|        | SAStrutsPortlet         | SAStruts ポートレット        | これは、SAStruts ポートレットです。               | 2017/06/29 |
|        | SpringPortlet           | Spring ポートレット          | これは、Spring ポートレットです。                 | 2017/06/29 |
|        | SystemNoticePortlet     | 重要なお知らせポートレット          | これは、重要なお知らせポートレットです。                 | 2017/06/29 |

3. 初期化に成功した場合、メッセージが表示されます。



4. 標準ポータルポータルを初期化できました。

## ポータル設定を変更する

ポータル機能のシステム設定情報はプロパティファイルとして管理されています。

それらの設定は、システムでユニークな設定となり運用中に頻繁に変更する必要がある情報ではありません。

システム管理者により初期設定や変更が必要な場合が発生するため、設定が必要ないいくつかの項目について、画面上での設定が可能です。

## ポータル設定を変更する

1. 「システム管理」→「ポータル設定」をクリックします。



2. 「ポータル設定」画面が表示されます。

| ポータル設定            |  |
|-------------------|--|
| ユーザポータル作成編集可否     | <input checked="" type="radio"/> 編集可 <input type="radio"/> 編集不可                                      |
| ユーザポータルタブ順序変更可否   | <input checked="" type="radio"/> 移動可 <input type="radio"/> 移動不可                                      |
| アクティブポータルのセッション管理 | <input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない                                       |
| ポータル最大高さ*         | <input type="text" value="500"/>   |
| ポータル最小高さ*         | <input type="text" value="40"/>  |
| インターネットポータル高さ*    | <input type="text" value="355"/>   |
| リンク集ポータルICON表示    | <input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない                                    |
| デフォルトアクションハンドラ    | <input type="text" value="jp.co.intra_mart.foundation.portal.common.handler.DefaultPortletHandler"/> |
| デフォルトイベントハンドラ     | <input type="text"/>   |

- ユーザポータル作成編集可否  
一般ユーザによるポータル画面の編集可否を設定します。  
「編集不可」に設定した場合、一般ユーザはタブの追加ができません。
  - ユーザポータルタブ順序変更可否  
一般ユーザが自分の作成したタブ以外のタブを移動することを許可するかどうかを設定します。  
「移動不可」に設定した場合、一般ユーザはグループポータルのタブを移動したり、自分の作成したポータルをグループポータルのタブを越えて移動できません。
  - アクティブポータルのセッション管理  
アクティブなタブ情報をセッションに保存するかどうかを設定します。  
「行う」に設定した場合、現在表示しているタブ情報がセッションに保存されるため、別の画面を表示した後、再度ホームページを表示すると、前回表示していたタブがアクティブに変わります。
  - ポータル最大高さ  
ポータル表示高さの最大値を指定します。  
ポータルのコンテンツのサイズがこの値を超える場合、スクロールバーが表示されます。  
ポータルの高さを変更しても、この値より大きくなりません。
  - ポータル最小高さ  
ポータル表示高さの最小値を指定します。  
ポータルのコンテンツのサイズがこの値より小さい場合、自動的にこのサイズに変わります。  
ポータルの高さを変更しても、この値より小さくなりません。
  - インターネットポータル高さ  
インターネットポータルのデフォルトの表示高さです。  
インターネットポータルを登録する時のデフォルトで登録時に変更が可能です。
  - リンク集ポータルICON表示  
リンク集のリンクの先頭に、リンク先のサイトから「Favicon.ico」を取得して表示するかどうかを指定します。  
レスポンスが遅くなる場合もありますので、その場合は「表示しない」を設定してください。
  - デフォルトアクションハンドラ  
ポータル新規登録/編集画面でActionハンドラにチェックした際に表示されるデフォルトのハンドラクラスです。
  - デフォルトイベントハンドラ  
ポータル新規登録/編集画面でEventハンドラにチェックした際に表示されるデフォルトのハンドラクラスです。
3. 「ポータル設定」画面で「設定」をクリックします。
  4. ポータル設定を更新した旨のメッセージが表示されます。ポータル設定を変更できました。



### コラム

#### 設定情報の反映

設定後は、intra-mart Accel Platform の再起動は不要です。  
設定はリアルタイムでシステムに反映されます。



#### コラム

初期状態に戻したい場合

「初期化」をクリックします。

入力した情報をすべて削除し、プロパティファイルに設定された値に初期化されます。

## ポータルレットを管理する

intra-mart Accel Platform には、そのまま利用可能なポータルレットが標準で用意されています。  
「ポータルレット一覧」画面から、新規登録、編集、削除などの操作が行えます。

### 目次

- ポータルレット一覧画面
- ポータルレットを設定する
- ポータルレットモードアクセス権（表示）を設定する
- ポータルレットモードアクセス権（編集）を設定する

## ポータルレット一覧画面

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータルレット一覧」をクリックします。


| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称               | 説明                                     | アクセス | 公開 |
|----|----|----------|------------------|--|------|----|
|    |    | IMBox    | ApplicationBox   | これは ApplicationBox のポータルレットです。         |      |    |
|    |    | IMBox    | CompanyBox       | これは CompanyBox のポータルレットです。             |      |    |
|    |    | IMBox    | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポータルレットです。       |      |    |
|    |    | Google   | Googleガジェット      | Googleガジェット用ポータルレットです。                 |      |    |
|    |    | IMBox    | GroupBoxのテンプレート  | これは GroupBox のポータルレットのテンプレートです。ページ別に表示 |      |    |
|    |    | IMBox    | MyBox            | これは MyBox のポータルレットです。                  |      |    |
|    |    | IMBox    | TagBoxのテンプレート    | これは TagBox のポータルレットのテンプレートです。ページ別に表示   |      |    |
|    |    | インターネット  | インターネット          | Webクリッピングポータルレットです。                    |      |    |
|    |    | リンク集     | リンク集             | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。                  |      |    |
|    |    | システム     | 重要なお知らせ          | システムからのお知らせ情報です。                       |      |    |

### 検索エリアの説明

| 項目        | 説明  |
|-----------|---|
| 表示先ポータル種別 | 「ユーザポータル」「グループポータル」での絞り込み条件です。<br>入力しない場合は、すべてが検索対象です。          |
| アプリケーション  | アプリケーションの項目を部分一致での絞り込み条件です。<br>入力しない場合は、すべてが検索対象です。             |
| 検索ボタン     | 「表示先ポータル種別」と「アプリケーション」2つ項目によって絞り込み検索を行います。<br>2つ項目をAND条件で検索します。 |

### リスト項目の説明

| リスト項目    | 説明   |
|----------|--|
| 編集       | アイコンをクリックすることで、ポータルレットの編集を行います。<br>ポータルレットの編集では、ポータルレットの更新または削除ができません。 |
| 設定       | アイコンをクリックすることで、ポータルレットの設定を行います。<br>ポータルレット独自の拡張設定を行います。                |
| アプリケーション | ポータルレットのアプリケーション（カテゴリ）を表示します。  |
| 名称       | ポータルレットの名称を表示します。<br>リンクをクリックすることでポータルレットプレビューを表示できます。                 |

| リスト項目   | 説明  |
|---|---|
| 説明  | ポートレットの説明を表示します。  |
| アクセス権  | アイコンをクリックすることで、ポートレットモードアクセス権（表示）の設定を行います。                            |
| 公開  | ポートレットの公開/非公開の状態を表示します。<br>アイコンをクリックすることで、ポートレットの公開/非公開を切り替えることができます。 |

## ポートレットを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「ポートレット新規登録」の「ポートレット選択」画面が表示されます。  
新規作成対象となるポートレット名のリンクをクリックしてください。



### ポートレットの説明

| ポートレット名      | 説明   |
|--------------|--|
| 非同期ページポートレット | 表示処理を非同期として設定したい場合に利用します。<br>他ポートレットの表示処理と、非同期として設定したポートレットの表示処理を平行しておこなうことで表示待ち時間を減らすことができます。 |

| ポートレット名             | 説明   |
|---------------------|--|
| Google Gadgetポートレット | Google Gadgetを表示したい場合に利用します。                                     |
| Htmlポートレット          | リッチテキストを自由に記述できるポートレットです。<br>内容の記述はポートレットの設定および編集で行います。          |
| インターネットポートレット       | Webサイトを表示する場合に利用します。<br>WebサイトのURLは、ポータル画面に配置した後、ユーザが自分で設定します。   |
| JavaEE開発モデルポートレット   | JavaEE開発モデルで作成したページを表示する場合に利用します。                                |
| Servlet Jsp ポートレット  | JavaEEでページを作成しているが、IM-JavaEEFrameworkを利用していない場合に利用します。           |
| Kibana ポートレット       | Kibanaのグラフを表示する場合に利用します。   |
| リンク集ポートレット          | リンク集を表示する場合に利用します。<br>リンク集の内容は、ポートレットの設定で行います。                   |
| メニューリンクポートレット       | メニューリンクを表示する場合に利用します。<br>メニューリンクの内容は、ポートレットの設定および編集で行います。        |
| スクリプト開発ポートレット       | スクリプト開発モデルで作成したページを表示する場合に利用します。                                 |
| RSSポートレット           | RSSを表示する場合に利用します。  |
| SAStrutsポートレット      | SA Strutsを利用して作成したページを表示する場合に利用します。                              |
| Springポートレット        | Spring Portlet MVCを利用して作成したページを表示する場合に利用します。                     |
| 重要なお知らせポートレット       | 一般ユーザに対してアナウンスを表示する場合に利用します。<br>重要なお知らせの内容は、ポートレットの設定および編集で行います。 |

4. 「ポートレット新規登録」の「ポートレット詳細」画面が表示されます。  
前画面で選択したポートレット名によって必要な詳細項目が表示されます。

基本設定

| 項目      | 説明                      | 対象ポートレット |
|---------|-------------------------|----------|
| ポートレット名 | 前画面で選択したポートレット名が表示されます。 | すべて      |

| 項目                   | 説明   | 対象ポートレット   |
|----------------------|--|--|
| 名称                   | ポートレットの名称を入力します。(国際化情報)<br>この名称がポータルのポートレットタイトルとして表示され<br>ます。  | すべて  |
| アプリケーション (国際化情<br>報) | ポートレットのもとになるアプリケーション名などカテゴリ名<br>を入力します。  | すべて  |
| ページパス                | スクリプト開発のページパスを入力します。<br>先頭に「/」を記述してください。また、拡張子 (jsp) は省略<br>します。<br>例) /system/setting/user/password/main  | スクリプト開発モデルポート<br>レット   |
| URL                  | ポートレット内に表示するパスまたはURLを入力します。<br>「非同期ページポートレット」の場合はルーティングテー<br>ブルに設定したポートレットのuriを設定してください。<br>ルーティングの詳細は[プログラミングガイド] - [ルー<br>ティング]を参照してください。  | Servlet Jspポートレット<br>非同期ページポートレット<br>SAStrutsポートレット  |
| Springポートレット識別名      | Springの場合、プログラム上のポートレット名を入力<br>します。<br>(通常のポートレット開発をした場合のportlet.xmlのportlet-<br>nameに対応する値を入力してください。)<br>この値に合わせて、このポートレットの context xmlファイル<br>の名称を決めます。<br>例) welcomeと入力した場合、welcome-portlet.xml です。 | Springポートレット   |
| アプリケーションID           | 「IM-JavaEE Service Framework」のアプリケーションIDを<br>入力します。  | JavaEE開発モデルポートレ<br>ット  |
| サービスID               | 「IM-JavaEE Service Framework」のサービスIDを入力<br>します。  | JavaEE開発モデルポートレ<br>ット  |
| ページ引数                | 登録するページに引数がある場合に入力します。<br>入力方法はURLパラメータと同様です。<br>例) param1=value1&param2=value2  | スクリプト開発モデルポート<br>レット<br>Servlet Jspポートレット<br>非同期ページポートレット<br>SAStrutsポートレット<br>Springポートレット<br>重要なお知らせポートレット |
| RSSのURL              | RSSのURLを入力します。   | RSSポートレット  |
| Proxyホスト名            | プロキシサーバを経由してインターネットに接続する環<br>境の場合、プロキシホスト名を入力します。  | RSSポートレット  |
| Proxyポート番号           | プロキシサーバを経由してインターネットに接続する環<br>境の場合、プロキシポート番号を入力します。   | RSSポートレット  |
| パーサ                  | リンク先のRSSフォーマットをRSS1.0、RSS2.0 またはATOM<br>1.0から選択します。  | RSSポートレット  |
| Actionハンドラ           | ポートレットアクションを処理する場合に指定します。  | スクリプト開発モデルポート<br>レット<br>JavaEE開発モデルポートレ<br>ット<br>Servlet Jspポートレット<br>SAStrutsポートレット                         |
| Eventハンドラ            | ポートレットイベントを処理する場合に指定します。   | スクリプト開発モデルポート<br>レット<br>JavaEE開発モデルポートレ<br>ット<br>Servlet Jspポートレット<br>SAStrutsポートレット                         |



| 項目                | 説明  | 対象ポートレット        |
|-------------------|---|-----------------|
| タイトルの表示           | ポートレットのタイトルを使用有無を設定します。<br>「使用しない」を選択した場合も、タイトルバー自体は表示されます。             | すべて             |
| 公開フラグ             | 「非公開」にした場合、「ポートレットの追加」画面に表示されません。<br>ただし既にポータル画面に登録済みの場合、削除はされません。      | すべて             |
| キャッシュの設定          | ポートレットの表示内容をサーバ内にキャッシュする場合のキャッシュ時間を選択します。<br>「無制限」を選択すると常にキャッシュを利用します。  | 非同期ポートレットを除くすべて |
| ポートレット高さ（非同期ページ）  | 「非同期ページポートレット」を表示する場合のポートレットの高さを入力します。                                  | 非同期ページポートレット    |
| ポートレット高さ（インターネット） | 「インターネットポートレット」を表示する場合のポートレットの高さを入力します。                                 | インターネットポートレット   |
| 表示先ポータル種別         | ポートレットを配置できるポータル種別を選択します。<br>選択したポータル種別以外のポータルでは、「ポートレットの追加」画面に表示されません。 | すべて             |


5. 「ポートレット新規登録」画面で「登録」をクリックします。

6. ポートレットの設定ができました。

## ポートレットモードアクセス権（表示）を設定する

公開フラグが「公開」と設定されているポートレットは、全ユーザにポートレットが公開されます。  
ポートレット登録後に、認可でアクセス権限を設定することにより表示範囲を任意に制限できます。

2014 Winter 以降では、このアクセス権によってすでにポータルに配置されているポートレットも表示/非表示の制御が行われます。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 任意のポートレットの  アイコンをクリックします。



3. 「アクセス権の設定」をクリックします。

ポータル編集

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: Google Gadgetポータル

名称 \*

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 日本語 *           | Googleガジェット  |
| 英語 *            | Googlegadget |
| 中国語 (中華人民共和国) * | Google小工具    |

アプリケーション

|               |        |
|---------------|--------|
| 日本語           | Google |
| 英語            | Google |
| 中国語 (中華人民共和国) | Google |

**オプション設定**

タイトルの表示 \*  使用する  使用しない

公開フラグ \*  公開  非公開

キャッシュの設定 \* なし

ポータルの説明

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 日本語           | Googleガジェット用ポータルです。       |
| 英語            | Portlet for Googlegadget. |
| 中国語 (中華人民共和国) | 这是Google小工具的门户组件。         |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

更新      削除

4. 「権限設定を開始する」をクリックします。

アクセス権設定 - Google Chrome

localhost:8080/imart/tenant/authz/parts


アクセス権設定

アクションの種類: 全てのアクション


**権限設定を開始する**

| リソース        | アクション | 認証     |         | 組織     |       | ロール     |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
|-------------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------------|-------------|--|--|
|             |       | ゲストユーザ | 認証済みユーザ | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー管理者 | メニュー運用管理者 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダー管理者 | ショップチェックアウト管理者 | IM共通マスター管理者 |  |  |
| ポータル        | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| 新着タスク       | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| 申請ポータル      | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| 新着処理ポータル    | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| 朝日新聞RSS     | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| Googleガジェット | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| インターネット     | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| リンク集        | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |
| 重要なお知らせ     | 利用    |        |         |        |       |         |       |         |           |          |        |          |                |             |  |  |


5. 任意のアクセス権の設定をします。



6. 「権限設定を終了する」をクリックします。




7. 「x」をクリックします。



8. 「ポートレット編集」画面で「更新」をクリックします。




9. ポートレットアクセス権の設定ができました。

**i コラム**  
 ポートレットのアクセス権を簡単に設定する。  
 ポートレット一覧で対象ポートレットの  アイコンをクリックすることで、ポートレットモードアクセス権（表示）のアクセス権が設定可能です。


ポートレット登録後に、アクセス権限を設定することにより、ポートレットモード（編集）を利用可能なユーザを制限できます。

また、一般ユーザ利用可にチェックをしていない場合アクセス権の設定ができません。


1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 対象のポータルの  アイコンをクリックします。




3. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックします。




4. 「権限設定を開始する」をクリックします。




5. 任意のアクセス権の設定をします。



6. 「権限設定を終了する」をクリックします。



7. 「×」をクリックします。



8. 「ポートレット編集」画面で「更新」をクリックします。

ポータル編集

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: RSS ポータル

名称:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 日本語           | 朝日新聞RSS             |
| 英語            | Asahi newspaper RSS |
| 中国語 (中華人民共和国) | 朝日新聞RSS             |

アプリケーション:

|               |     |
|---------------|-----|
| 日本語           | RSS |
| 英語            | RSS |
| 中国語 (中華人民共和国) | RSS |

パーサー: RSS 1.0

RSSのURL: http://www3.asahi.com/rss/index.rdf

Proxyホスト名:

Proxyポート番号:

**オプション設定**

タイトルの表示:  使用する  使用しない

公開フラグ:  公開  非公開

キャッシュの設定: 600 秒

ポータルの説明:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 日本語           | アサヒコム速報ニュース見出しです。                  |
| 英語            | Asahi.com breaking news headlines. |
| 中国語 (中華人民共和国) | 这是Asahi.com快捷新闻标题。                 |

表示先ポータル種別:  ユーザーポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権:

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

9. ポータルモードアクセス権の設定ができました。

## ポータルの全般的なアクセス権を設定する

ポータルの全般的なアクセス権について説明します。

グローバルメニューの「テナント管理」の「認可」画面から設定します。

認可設定 (画面・処理) - part-id: im\_authz\_impl\_router

リソースの種類: 画面・処理    アクションの種類: 全てのアクション

| リソース           | アクション | 認証     |         |        |       | 組織      |       |         |           |          |        |          |   |   |
|----------------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|-----------|----------|--------|----------|---|---|
|                |       | ゲストユーザ | 認認済みユーザ | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー管理者 | メニュー運用管理者 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダ-管理者 |   |   |
| ポータル           | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル操作         | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル編集         | 実行    | ✖      | ✔       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル追加         | 実行    | ✖      | ✔       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル操作         | 実行    | ✖      | ✔       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータルタイトル編集     | 実行    | ✖      | ✔       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル管理         | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| グループポータルの追加    | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✔       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| グループポータル管理     | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✔       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| グループポータルタブ順序変更 | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✔       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| インポート・エクスポート   | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✔       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル一覧         | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✔       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル表示         | 実行    | ✖      | ✖       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |
| ポータル           | 実行    | ✔      | ✔       | ✖      | ✖     | ✖       | ✖     | ✖       | ✖         | ✖        | ✖      | ✖        | ✖ | ✖ |

- ポータル操作



| リソース         | 説明                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| ポータル編集       | ポータルの編集が可能かどうかのアクセス権を設定します。           |
| ポートレット追加     | ポータルにポートレットの追加が可能かどうかのアクセス権を設定します。    |
| ポートレット操作     | ポートレットの横幅および縦幅を変更できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| ポートレットタイトル編集 | ポートレットのタイトルを変更できるかどうかのアクセス権を設定します。    |

#### ■ ポータル管理

| リソース           | 説明  |
|----------------|---|
| グループポータルの追加    | グループポータル管理画面で新規のポータルタブが追加できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| グループポータル管理     | グループポータル管理画面へのアクセス権を設定します。                    |
| グループポータルタブ順序変更 | グループポータル管理画面でポータルタブの順序が変更できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| インポート・エクスポート   | ポータルのインポート・エクスポート画面へのアクセス権を設定します。             |
| ポートレット一覧       | ポートレット一覧画面へのアクセス権を設定します。                      |

#### ■ ポータル表示

| リソース | 説明                   |
|------|----------------------|
| ポータル | ポータル画面へのアクセス権を設定します。 |

## グループポータルを管理する

グループポータルは、基本的に全ユーザに表示されます。

作成後、アクセス権限（参照）を設定することで、表示範囲を任意に制限できます。


また、アクセス権限（管理）を設定することにより、グループポータル毎に管理を分担できます。（2015 Spring(Juno) 以降）

### 目次

- [グループポータルを設定する](#)
- [ポートレットを設定する](#)
- [グループポータルに表示用アクセス権を設定する](#)
- [グループポータルに管理用アクセス権を設定する](#)

## グループポータルを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. 「タブの追加」をクリックします。



3. 「ポータル新規登録」画面が表示されます。

- ポータルコード (必須)
  - このグループポータルのポータルコードを入力します。
  - このポータルにアクセスする場合のURLに利用されます。
  - /portal/desktop/{ポータルコード}
- ロケール/名称 (必須)
  - ポータルの名称を設定します。各ロケール全て入力します。
  - ここで設定した内容がタブの名称です。
- 公開フラグ
  - 「公開」を選択すると、テナントのユーザにポータルが公開されます。
- 配置
  - 「公開フラグ」の項目で「公開」を選択した場合、ポータルのタブの位置を設定します。
    - ユーザポータルの左に配置する。
      - 一般ユーザが作成したポータルよりも左側に表示されます。
    - ユーザポータルの右に配置する。
      - 一般ユーザが作成したポータルよりも右側に表示されます。
- レイアウト
  - ポートレットを配置する際のレイアウトを設定します。
- 最大化/最小化設定



### コラム

この設定は、2018 Summer(Tiffany)以降で設定可能です。

- 最大化アイコンを表示しない  
この設定を ON にした場合、このポータルに配置したポートレットに最大化アイコンが表示されません。
- 最小化アイコンを表示しない  
この設定を ON にした場合、このポータルに配置したポートレットに最小化アイコンが表示されません。
- 最小化を維持しない  
この設定を ON にした場合、このポータルに配置したポートレットの最小化状態が維持されません。  
最小化した後に、画面遷移すると最小化が解除されます。

4. 「ポータル新規登録」画面で「登録」をクリックします。


5. グループポータルを設定できました。



### コラム

#### 編集する場合


1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「ポータルの設定」をクリックします。



### コラム


#### 削除する場合

1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「ポータルの削除」をクリックします。



## ポートレットを設定する

1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「ポートレットの追加」をクリックします。



3. 「ポートレットの追加」画面で追加するポートレットにチェックを入れます。



4. 「追加」をクリックします。



5. ポートレットを設定できました。



## i コラム

### 削除する場合

1. 削除の対象のポートレットの **X** アイコンをクリックします。
2. ポートレットが削除されます。



ポートレットを削除する際に、確認メッセージは表示されません。  
また元に戻すこともできませんが、ポートレットの追加を行うことによって、簡単に再登録できます。

## i コラム

### ポートレットのタイトルを変更する場合


1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「タイトルの編集」をクリックします。




変更したポートレットのタイトルは、ポートレット管理で登録したポートレットのタイトルとは別で管理されます。

## グループポータルに表示用アクセス権を設定する

1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「アクセス権の設定」をクリックします。



3. 「権限設定を開始する」をクリックします。



4. アクション「参照」に対して任意のアクセス権を設定をします。



5. 「権限設定を終了する」をクリックします。




6. 「x」をクリックします。



7. グループポータルに表示用アクセス権を設定できました。

1. 対象のグループポータルをの▽をクリックします。(コンテキストメニュー表示)


2. 「アクセス権の設定」をクリックします。



3. 「権限設定を開始する」をクリックします。




4. アクション「管理」に対して任意のアクセス権を設定をします。



5. 「権限設定を終了する」をクリックします。




6. 「×」をクリックします。



7. グループポータルに管理用アクセス権を設定できました。

8. 次に、グループポータル管理の画面についても同様にアクセス件を設定します。

グループポータル管理用アクセス権を設定しただけでは、グループポータル管理の画面にアクセスできません。グループポータル管理用アクセス権と同様のまたはそれを含むアクセス権を設定する必要があります。グローバルメニューの「テナント管理」の「認可」画面から設定します。



**コラム**  
グループポータルを作成したユーザはグループポータル管理用アクセス権を設定しなくても編集が可能です。

## グループポータルのレイアウトを設定する

目次

- グループポータル (タブ) の順序を入れ替える
- ポートレットを移動する
- ポートレットの列幅を変更する
- ポートレットの高さ変更

### グループポータル (タブ) の順序を入れ替える

ポータルのタブをドラッグ&ドロップすることにより、利用目的に合わせてポータルの順序を入れ替えられます。ここで設定した順序は、ユーザのホーム画面に反映されます。





### ポートレットを移動する

ポートレットのタイトルバーをドラッグ&ドロップすることによって、ページ内で表示位置を変更できます。変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した表示位置で表示されます。



また、ポートレットを、別のグループポータルのタブにドラッグ&ドロップすることにより、ポータルを越えて別のポータルにポートレットを移動できます。




移動するポートレットのタイトルバーを、別ポータルのタブにドラッグ&ドロップします。

ポートレット移動元のグループポータル



ポートレット移動先のグループポータル



### ポートレットの列幅を変更する

ポータル画面で表示されるスライダーをドラッグすることにより、列の幅を自由に変更できます。ただし、ポータルのレイアウトで「分割なし」を選択した場合は変更されません。

変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した列幅で表示されます。ただし、レイアウトの設定を変更した場合は、設定したレイアウトの初期の列幅で表示されます。



スライダーを、マウスで左右に移動させて列の幅を設定します。



### コラム

#### スライダーがマウスマウスの動きに反応しづらい場合

インターネットポートレットのような外部のコンテンツを表示するポートレットが登録されている場合、スライダーがマウスマウスの動きに反応しづらい場合があります。その場合は、ポートレットを最小化して列幅を調整するようにしてください。

### ポートレットの高さ変更

ポータル画面で表示されるスライダーをドラッグすることにより、ポートレットの高さ変更できます。変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した高さで表示されます。2015 Spring 以降で提供されます。

1. 各ポートレットの下部の縁の部分にマウスを合わせます。 スライダーが現れます。




2. スライダーを、マウスで上下に移動させて高さを設定します。



3. 設定後は、ポートレットが設定された高さで固定されます。 タイトルバーの高さの変更状態のアイコンがハイライトされます。



4. ポートレットの高さを初期状態に戻す場合は、 (ハイライトされている高さ変更状態のアイコン) をクリックします。



5. ポートレットの高さが初期状態に戻りました。



**!** 注意

グループポータル管理画面で変更されたポートレットの高さは、ユーザに表示されたポートレットには反映されません。ユーザに表示されたポートレットは、初期状態の高さで表示されます。


**i** コラム

インターネットポートレットのような外部のコンテンツを表示するポートレットが登録されている場合、スライダーがマウスの動きに反応しない場合があります。その場合は、ゆっくりドラッグ操作をしてください。

## Googleガジェットポートレットを設定する

Googleガジェットポートレットは、Googleが提供するガジェットをポートレットに表示させることができます。

### Googleガジェットポートレットを設定する


1. Googleガジェットポートレットの  アイコンをクリックします。



2. 「Googleガジェット一覧」をクリックします。




3. 設定したいガジェットの「自分のウェブページに追加」をクリックします。




4. 「コード取得」をクリックします。コードが生成されます。



5. 生成されたコードをコピーし、「ポートレットの編集」画面の「Googleガジェットコード」に貼り付けます。



6. 「設定」をクリックします。



7. 表示モードに切り替わり、設定したGoogleガジェットポートレットが表示されます。




**!** **注意**

- 米Google社のサービスである、iGoogleは2013年11月1日をもって終了するのに伴いGoogleガジェットサービスも終了のアンナウンスがされております。
- 2013年2月現在、GoogleページからGoogleガジェットを他のページに埋め込むURLを取得できなくなっております。これにより、GoogleガジェットポートレットにGoogleガジェットが設定できなくなりました。

## インターネットポートレットを設定する

インターネットポートレットは、表示させたい外部コンテンツのURLを設定して、そのページをポートレットに表示することができます。

### インターネットポートレットを設定する

1. インターネットポートレットの  アイコンをクリックします。



2. 「インターネットの編集」画面が表示されます。



- URL  
表示させたいコンテンツのURLを入力します。
  - 表示位置を設定する  
チェックした場合、表示させる位置を設定することができます。  
チェックなしの場合、スクロール付きページがすべて表示されます。
3. 「読込」をクリックします。「表示位置を設定する」にチェックを入れた場合は読み込んだ画面をドラッグして表示位置を変更します。



4. 「設定」をクリックします。



5. 表示モードに切り替わり、インターネットポータルが表示されます。



## RSSポータルを設定する

インターネット上でRSSとして提供されている情報をポータルに表示します。

## RSSポータルを設定する

1. RSSポータルの  をクリックします。



2. 「ポータルの編集」画面が表示されます。




- 全て表示  
チェックすると全件表示します。
- 表示件数  
設定した件数を表示します。

3. 「設定」をクリックします。





4. 表示モードに切り替わり、設定した内容でRSSポートレットが表示されます。



## リンク集ポートレットを設定する

よく利用するリンクを集めたものをリンク集としてポートレットに表示します。

リンク集ポートレットを利用する前に、設定ポータル画面で設定を行います。

なお、リンク集はポートレットとして複数登録できます。

### 目次

- リンク集ポートレットを登録する
- リンク集ポートレットを設定する
- 簡易SSOパラメータを設定する

## リンク集ポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「ポートレット新規登録」画面が表示されます。  
「リンク集ポートレット」をクリックします。



4. リンク集ポータルの情報を入力して、「登録」をクリックします。



5. リンク集ポータルを登録できました。




### リンク集ポータルを設定する


1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポータル一覧」をクリックします。
2. リンク集の アイコンをクリックします。



3. 「カテゴリ新規登録」をクリックします。



4. リンクの内容を入力して、「登録」をクリックします。



項目の説明


| 項目 | 説明 |
|----|----|
|----|----|

|      |                |
|------|----------------|
| カテゴリ | カテゴリの名称を入力します。 |
|------|----------------|


|       |                    |
|-------|--------------------|
| ソート番号 | リンク集に表示する順序を入力します。 |
|-------|--------------------|

|    |                |
|----|----------------|
| 説明 | カテゴリの説明を入力します。 |
|----|----------------|


5. 左のツリーから作成したカテゴリをクリックします。



6. 「リンク新規登録」をクリックします。



7. 内容を入力し、「登録」をクリックします。



項目の説明

| 項目      | 説明  |
|---------|---|
| カテゴリ    | リンクを追加するカテゴリを選択します。   |
| リンク名    | リンク集に表示する表示名を入力します。   |
| URL     | リンク集でリンクをクリックした時に遷移するURLを入力します。   |
| ソート番号   | リンク集に表示する順序を入力します。  |
| 表示設定    | リンク集でリンクをクリックした時の表示方法を選択します。<br>「メインページ」を選択した場合は現在のページに表示されます。<br>「新規ウィンドウ」を選択した場合は別の画面（ブラウザの別タブなど）に表示され<br>ます。 |
| 簡易SSO設定 | 簡易SSOパラメータ設定を行います。  |

| 項目 | 説明            |
|----|---------------|
| 説明 | リンクの説明を入力します。 |

- 「簡易SSO設定」の「設定」ボタン  
「簡易SSOパラメータ設定」画面が表示されます。  
「簡易SSOパラメータ設定」画面では、サイトに自動ログインするパラメータを設定します。  
パラメータを設定しない場合は、自動ログインは行われません。  
詳細は「簡易SSOパラメータを設定する」を参照してください。

### コラム

#### 自動ログイン


リンクとして登録したサイトにログインするためのパラメータ（ID、パスワード等）を事前に設定することでリンクをクリックした際、ログイン操作を省略しトップページに遷移できます。

8. リンク集ポートレットを設定できました。



## 簡易SSOパラメータを設定する

リンク先のサイトに自動ログインするためのパラメータを設定します。


- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- リンク集の  アイコンをクリックします。



- 左ツリーからパラメータを設定するリンクを選択します。



4. 「設定」をクリックします。



5. 「簡易SSOパラメータ設定」画面が表示されます。



ツールバーの説明

ツールバー項目 説明

属性追加 「アカウント」と「パスワード」以外の新たな属性を追加します。

## ツールバー項目 説明

|      |   |
|------|---|
| 属性削除 | 各属性の先頭にチェックがあるものを削除します。<br>なお、「アカウント」と「パスワード」は固定となり削除できません。 |
|------|---|

## リスト項目の説明

| 項目    | 説明  |
|-------|---|
| ラベル   | 属性の表示名を入力します。<br>「アカウント」と「パスワード」は固定のラベルです。<br>入力できる文字は500文字までです。  |
| 名前    | サイトに渡す情報を指定します。<br>アカウントとパスワードの場合、サイトの入力フォームで指定されている「name」の値を入力してください。<br>入力できる文字は500文字までです。<br>入力可能な文字は、0-9, a-z, A-Z, _, -, @, ., +, \$, #, !, /です。 |
| 値     | サイトに渡す値を入力します。<br>「ユーザ設定」のチェックがついている場合、値は入力できません。<br>入力できる文字は500文字までです。<br>入力可能な文字は、0-9, a-z, A-Z, _, -, @, ., +, \$, #, !, /です。                      |
| ユーザ設定 | ユーザが設定を行う属性にチェックをつけます。  |



## コラム

「簡易SSOパラメータ設定」をすべて無効化（簡易SSOを利用しない）する場合は、「削除」ボタンをクリックしてください。

- 「簡易SSOパラメータ設定」画面で「決定」をクリックします。
- 「更新」をクリックします。

設定ポータル

リンク集2の編集

リンク編集

カテゴリ \* サンプル

リンク名 \*  
日本語 intra-mart  
英語 intra-mart  
中国語 (中華人民共和国) intra-mart

URL \* http://www.intra-mart.jp

ソート番号 \* 1

表示設定  
 メインページ  新規ウインドウ

簡易SSO設定  
設定  
簡易SSOパラメータ設定

| ラベル   | 名前  | 値 | ユーザ設定 |
|-------|-----|---|-------|
| アカウント | usr |   | true  |
| パスワード | pwd |   | true  |

説明  
日本語  
英語  
中国語 (中華人民共和国)

更新 削除

- 簡易SSOパラメータの設定ができました。

## 重要なお知らせポートレットを設定する



一般ユーザ向けの連絡事項等、重要なお知らせをポートレットとして表示します。

重要なお知らせポートレットの設定では、ポートレットに表示する新着情報の追加や編集ができます。

上記とは別に、パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダにより、パスワード期限間近になると「重要なお知らせ」ポートレットに通知が表示されます。


パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダのような任意状態によって新着情報を表示する方法については、下記のドキュメントを参照してください。

[「ポートレット プログラミングガイド」 - 「重要なお知らせ」ポートレットについて](#)

#### 目次

- [重要なお知らせポートレットを設定する](#)
- [重要なお知らせポートレットのデフォルト表示をカスタマイズする](#)
- [パスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する](#)

## 重要なお知らせポートレットを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「重要なお知らせ」の  アイコンをクリックします。




3. 「重要なお知らせの編集」画面が表示されます。  
(「重要なお知らせ」ポートレットの編集モードでも同様の画面が表示できます。)



4. 「追加」をクリックします。



5. 「重要なお知らせ」ダイアログが表示されます。



#### 公開

ユーザに表示するかどうかを設定します。チェックボックスにチェックした場合のみ、ユーザのポートレットに表示されます。

#### カテゴリ (必須)

お知らせのカテゴリを入力します。







#### 内容 (必須)

内容を入力します。

リッチテキストを記述するための機能があります。

その一部について説明します。

- **B** 太字  
選択した文字を太字にします。
- **I** イタリック  
選択した文字列をイタリック (斜体) にします。
- **U** 下線  
選択した文字列に下線を施します。
- **ABC** 取消線  
選択した文字列に取り消し線を施します。
- **≡** 左揃え  
選択した段落を左揃えにします。
- **≡** 中央揃え  
選択した段落を中央揃えにします。


-  右揃え  
選択した段落を右揃えにします。
-  段落番号  
選択した段落を段落番号付きの箇条書きにします。
-  箇条書き  
選択した段落を箇条書きにします。
-  文字色を変更  
選択した文字列の色を変更します。
-  背景色を変更  
選択した文字列の背景色を変更します。
-  フォントサイズを変更  
選択した文字列のフォントサイズを変更します。

ソートキー（必須）


ソートキーを入力します。(0 - 99999) の範囲で指定します。  
一覧に表示する場合のソート順のデフォルトは以下の通りです。

- 第1ソート : ソートキーの昇順
- 第2ソート : 日付の降順

6. 「重要なお知らせ」ダイアログで「追加」をクリックします。



7. 「確認」ダイアログで「決定」をクリックします。



8. 設定した内容が重要なお知らせポートレットに表示されます。

| 重要なお知らせの編集 |                                     |      |   |       |                        |    |
|------------|-------------------------------------|------|---|-------|------------------------|----|
| 編集         | 公開                                  | カテゴリ | 内容  | ソートキー | 日付                     | 削除 |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> | お知らせ | <b>本日は、定時退社日です。</b><br>緊急な作業がない社員は速やかに退社しましょう。<br>業務改善にご協力ください。 | 99999 | 2015/03/05<br>14:31:28 |    |

1ページ中 1 ページ目 50 1件中 1-1 を表示

## コラム

### 編集する場合

1. 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
2. 対象の重要なお知らせの アイコンをクリックします。

### 削除する場合

1. 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
2. 対象の重要なお知らせの アイコンをクリックします。

### 一覧から公開状態を変更する場合

1. 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
2. 対象の重要なお知らせの 公開のチェックボックスをクリックします。

なお、「重要なお知らせ」ポートレットの編集モードからも同様の編集操作が可能です。

## 重要なお知らせポートレットのデフォルト表示をカスタマイズする

重要なお知らせポートレットのデフォルトのソート順や表示項目をカスタマイズ可能です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「重要なお知らせ」の アイコンをクリックします。

| ポートレット一覧 |    |             |            |                           |       |                                     |  |
|----------|----|-------------|------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| 編集       | 設定 | アプリケーション    | 名称         | 説明                        | アクセス権 | 公開                                  |  |
|          |    | システム        | 重要なお知らせ    | システムからのお知らせ情報です。          |       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|          |    | IM-Workflow | 新着処理ポートレット | IM-Workflowの新着処理ポートレットです。 |       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|          |    | IM-Workflow | 申請ポートレット   | IM-Workflowの申請ポートレットです。   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|          |    | RSS         | 朝日新聞RSS    | アサヒ・コム速報ニュース見出しです。        |       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

2ページ中 2 ページ目 10 14件中 11-14 を表示

3. 「重要なお知らせ」の引数に値を設定します。

The screenshot shows the '重要なお知らせ' (Important Notice) edit screen. The 'ページ引数' (Page Parameters) field is highlighted with a red box and contains the value 'sort=sort\_key&order=desc&hideCategory=true'. The form includes sections for '基本設定' (Basic Settings), 'オプション設定' (Option Settings), and 'アクセス権' (Access Rights).

引数の値は、キー名=値&キー名=値のように設定します。

| キー名          | 説明   | 値  | デフォルト    |
|--------------|--|--|----------|
| sort         | ソートする項目を指定します。                                     | sort_key (ソートキー)<br>category (カテゴリ)<br>date (日付) | sort_key |
| order        | ソートする順序を指定します。<br>(sortがdateである場合は、デフォルト値はdescです。) | asc (昇順)<br>desc (降順)                            | asc      |
| hideCategory | 一覧にカテゴリを表示するかどうかを指定します。                            | true (非表示)<br>false (表示)                         | false    |
| hideDate     | 一覧に日付を表示するかどうかを指定します。                              | true (非表示)<br>false (表示)                         | false    |

4. 更新をクリックします。

ポータル編集

← 戻る

**基本設定**

ポータル名 重要なお知らせポータル

|     |                |                  |
|-----|----------------|------------------|
| 名前* | 日本語*           | 重要なお知らせ          |
|     | 英語*            | Important notice |
|     | 中国語 (中華人民共和国)* | 重要通知             |

|          |               |        |
|----------|---------------|--------|
| アプリケーション | 日本語           | システム   |
|          | 英語            | System |
|          | 中国語 (中華人民共和国) | 系統     |

ページ数

**オプション設定**

タイトルの表示\*  使用する  使用しない

公開フラグ\*  公開  非公開

キャッシュの設定\*

|         |               |                               |
|---------|---------------|-------------------------------|
| ポータルの説明 | 日本語           | システムからのお知らせ情報です。              |
|         | 英語            | Notification from the system. |
|         | 中国語 (中華人民共和国) | 这是来自系统的通知信息。                  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

|              |         |                                     |         |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
| ポータルモードアクセス権 | ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定 |
|              | 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
|              | 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

## コラム

各項目でソートした場合のソート順は以下の通りです  
デフォルトは、ソートキーの昇順です。

- ソートキー（デフォルトは昇順）
  - 第1ソート：ソートキーの昇順/昇順
  - 第2ソート：日付の降順
- カテゴリ（デフォルトは昇順）
  - 第1ソート：カテゴリの昇順/降順
  - 第2ソート：ソートキーの昇順
  - 第3ソート：日付の降順
- 日付（デフォルトは降順）
  - 第1ソート：日付の降順/昇順

## パスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する

「重要なお知らせ」ポータルにパスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する方法について説明します。  
デフォルトでは、パスワード期限切れの5日前より表示します。

%PUBLIC\_STORAGE\_PATH%/portal/system\_notice.xml を以下のように修正します。  
パスワード期限切れ30日前から表示する設定例です。

```
<new-arrived-portlet>
  <provider>
    <provider-class>jp.co.intra_mart.foundation.security.password.PasswordHistoryNewArrivedProvider</provider-class>
    <init-param>
      <param-name>report-limit-days</param-name>
      <param-value>30</param-value>
    </init-param>
  </provider>
  . . .
</new-arrived-portlet>
```

一般ユーザ向けの自由記述可能なリッチテキストをポートレットとして表示します。

Htmlポートレットは同じポートレットで内容を共有します。

異なる内容のHtmlポートレットを利用する場合は、別途Htmlポートレットを作成してください。


#### 目次

- [Htmlポートレットを設定する](#)
- [Htmlポートレットの表示モードを切り替える](#)

## Htmlポートレットを設定する


Htmlポートレットは「リッチテキスト」として登録されています。

「リッチテキスト」を利用して説明します。


1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「リッチテキスト」の  アイコンをクリックします。




3. 「リッチテキストの編集」画面が表示されます。  
(「リッチテキスト」ポートレットの編集モードでも同様の画面が表示できます。)



4. 内容を入力して、「登録」をクリックします。



5. 「確認」ダイアログで「決定」をクリックします。



6. 「表示」モードで入力内容が表示されます。




## Htmlポートレットの表示モードを切り替える

Htmlポートレットの表示モードを切替えます。

### コラム

この設定は、2019 Spring(Violette) 以降で設定可能です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「リッチテキスト」の  アイコンをクリックします。



3. 「リッチテキスト」の表示モードの切替を設定します。



ポータル編集

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: Htmlポータル

名称 \*

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 日本語 *           | リッチテキスト  |
| 英語 *            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) * | 富文本      |

アプリケーション

|               |          |
|---------------|----------|
| 日本語           | リッチテキスト  |
| 英語            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) | 富文本      |

表示モードの切替  リッチテキストボックス表示モード  HTML表示モード

**オプション設定**

タイトルの表示 \*  使用する  使用しない

公開フラグ \*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |          |
|---------------|----------|
| 日本語           | リッチテキスト  |
| 英語            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) | 富文本。     |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

■ 表示モードの切替

| 項目               | 説明                              |
|------------------|---------------------------------|
| リッチテキストボックス表示モード | 「リッチテキスト」をreadonly属性を利用して表示します。 |
| HTML表示モード        | 「リッチテキスト」をHTMLとして表示します。         |

4. 更新をクリックします。

ポータル編集

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: Htmlポータル

名称 \*

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 日本語 *           | リッチテキスト  |
| 英語 *            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) * | 富文本      |

アプリケーション

|               |          |
|---------------|----------|
| 日本語           | リッチテキスト  |
| 英語            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) | 富文本      |

表示モードの切替  リッチテキストボックス表示モード  HTML表示モード

**オプション設定**

タイトルの表示 \*  使用する  使用しない

公開フラグ \*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |          |
|---------------|----------|
| 日本語           | リッチテキスト  |
| 英語            | RichText |
| 中国語 (中華人民共和国) | 富文本。     |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

一般ユーザ向けによく利用するメニューをメニューリンクとしてポートレットに表示します。

メニューリンクポートレットを利用する前に、設定ポータル画面で設定を行います。

なお、メニューリンクポートレットはポートレットとして複数登録できます。

## 目次

- メニューリンクポートレットを登録する
- メニューリンクポートレットを設定する
- 表示形式を編集可能にする

## メニューリンクポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「ポートレット新規登録」画面が表示されます。「メニューリンクポートレット」をクリックします。



4. メニューリンクポートレットの情報を入力して、「登録」をクリックします。

ポータル新規登録

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: メニューリンクポータル

名称 \*

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 日本語 *           | サンプルメニューリンク      |
| 英語 *            | Sample Menu Link |
| 中国語 (中華人民共和国) * | 样本 Menu Link     |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

**オプション設定**

タイトルの表示 \*  使用する  使用しない

公開フラグ \*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

**登録**

5. メニューリンクポータルを登録できました。

ポータル一覧

新規登録

表示先ポータル種別: [ ] アプリケーション: [ ] 検索

| 編集 | 設定 | アプリケーション      | 名称                | 説明                         | アクセ. | 公開                                  |
|----|----|---------------|-------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|
|    |    | イベントサンプル      | イベント受信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル      | イベント受信 2 (JSSP)   | スクリプト開発モデルポータルのイベントサンプルです  |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル      | イベント受信 2 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル      | イベント送信 (JSSP)     | スクリプト開発モデルポータルのイベントサンプルです  |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル      | イベント送信 (JavaEE)   | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | インターネット       | インターネット           | Webクリッピングポータルです。           |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | collaboration | インフォメーション/記事      | インフォメーションの記事               |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    |               | サンプルメニューリンク       |                            |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | collaboration | スケジュール/個人(連)      | 1 週間のスケジュール                |      | <input checked="" type="checkbox"/> |

1 ページ中 1 ページ目 50 31 件中 1 - 31 を表示

## メニューリンクポータルを設定する


- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポータル一覧」をクリックします。
- メニューリンクポータルの アイコンをクリックします。



3. 右側の「メニューグループカテゴリ」より、メニューリンクとして追加したいメニューアイテム、または、メニューフォルダが存在するメニューグループカテゴリを選択します。



4. 追加したいメニューアイテムをドラッグ&ドロップします。



5. メニューアイテムをメニューリンクに追加できました。



6. メニューフォルダもメニューアイテムと同様にメニューリンクとして追加できます。  
追加したいメニューフォルダをドラッグ&ドロップします。




7. メニューフォルダをメニューリンクに追加できました。



8. メニューリンクは任意のメニューフォルダ、または、メニューアイテムを追加もできます。  
任意のメニューフォルダを作成する場合は、「メニューフォルダの新規作成」アイコンをクリックします。



9. 「メニューフォルダの新規作成」ダイアログが表示されます。




項目の説明


| 項目 | 説明 |
|----|----|
|----|----|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| メニューフォルダ名 | メニューフォルダの名称を入力します。 |
|-----------|--------------------|

10. メニューフォルダ名に任意の情報を入力して「新規作成」ボタンをクリックします。




11. 任意のメニューフォルダをメニューリンクに追加できました。



12. 任意のメニューアイテムを作成する場合は、任意のメニューフォルダをクリック後、「新規アイテム」アイコンをクリックします。



13. 「メニューアイテムの新規作成」ダイアログが表示されます。



項目の説明

| 項目        | 説明                             |
|-----------|--------------------------------|
| メニューアイテム名 | メニューアイテムの名称を入力します。             |
| URL       | メニューリンクをクリックした時に遷移するURLを入力します。 |
| アイコン画像    | メニューリンクに表示するアイコンを設定します。        |

14. 任意の情報を入力して「新規作成」ボタンをクリックします。



15. 任意のメニューアイテムをメニューリンクに追加できました。



### **i** コラム

#### 削除する場合

1. 対象のアイテムをクリックします。
2. 「削除」アイコンをクリックします。


## 表示形式を編集可能にする

メニューリンクポートレットでは以下の表示形式が利用できます。

- アイコン表示
- ツリー表示

標準の表示形式はアイコン表示です。ツリー表示に変更する場合は以下の手順が必要です。



1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 表示形式を設定したいメニューリンクポートレットの  アイコンをクリックします。



3. 「ポートレットモードアクセス権」の「一般ユーザ利用可」の編集チェックボックスにチェックをします。



4. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックし、任意のアクセス権を設定します。

ポータル編集

← 戻る

基本設定

ポータル名: メニューリンクポータル

名称\*

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 日本語*           | サンプルメニューリンク      |
| 英語*            | Sample Menu Link |
| 中国語 (中華人民共和国)* | 样本 Menu Link     |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

オプション設定

タイトルの表示\*  使用する  使用しない

公開フラグ\*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定   |
|---------|-------------------------------------|---|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

更新 削除

5. 「更新」 ボタンをクリックします。

ポータル編集

← 戻る

基本設定

ポータル名: メニューリンクポータル

名称\*

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 日本語*           | サンプルメニューリンク      |
| 英語*            | Sample Menu Link |
| 中国語 (中華人民共和国)* | 样本 Menu Link     |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

オプション設定

タイトルの表示\*  使用する  使用しない

公開フラグ\*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定   |
|---------|-------------------------------------|---|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

更新 削除

6. メニューリンクポータルの編集アイコンが表示されるようになりました。  
編集アイコンから表示形式を変更できます。



### コラム

「アクセス権設定」の設定方法は「[ポートレットを管理する](#)」を参照してください。

## ログインポートレットを設定する

ログインポートレットは、一般ユーザ向けのログイン処理が行えるログイン機能をポートレットに表示します。

ログインポートレットを利用する場合は、「ログイン画面表示設定」画面から設定を有効にする必要があります。  
 詳細な手順は「[テナント管理者操作ガイド](#)」-「[ログイン画面の表示を切り替える](#)」を参照してください。



### 注意

ログインポートレットは同じポータル内に複数登録しないでください。

### 目次


- [ログインポートレットをグループポータルに登録する](#)

## ログインポートレットをグループポータルに登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. グループポータルタブの「▼」をクリックします。



3. 「ポートレットの追加」をクリックします。



4. ログインポートレットの項目にチェックし、追加ボタンをクリックします。



5. ログインポートレットをグループポータルに登録できました。



6. ログインポートレットは未認証ユーザ（ゲストユーザ）の場合に「ログイン」画面の項目が表示されます。



#### 注意

ログインポートレットのアクセス権設定でゲストユーザの利用が許可されている必要があります。

## スマートメニューポートレットを設定する

スマートメニューポートレットは、ログインユーザに利用を推奨するメニューをポートレットに表示します。

### 目次

- スマートメニューポートレットを登録する
- スマートメニューポートレットの表示形式を編集可能にする
- スマートメニューポートレットを設定する
- スマートメニューポートレットのメニュータイプを設定する
  - メニュータイプ「よく使うメニュー」

## スマートメニューポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。

2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「ポータル新規登録」画面が表示されます。  
「スマートメニューポータル」をクリックします。



4. スマートメニューポータルの情報を入力して、「登録」をクリックします。

ポータル新規登録

← 戻る

**基本設定**

ポータル名: スマートメニューポータル

名称\*

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 日本語*           | スマートメニューポータル       |
| 英語*            | Smart Menu Portlet |
| 中国語 (中華人民共和国)* | 智能菜单Portlet        |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

**オプション設定**

タイトルの表示\*:  使用する  使用しない

公開フラグ\*:  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別:  ユーザポータル  グループポータル

**登録**

5. スマートメニューポータルを登録できました。

ポータル一覧

新規登録

表示先ポータル種別:  アプリケーション:  検索

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称                | 説明                         | アクセ. | 公開                                  |
|----|----|----------|-------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|
|    |    | イベントサンプル | イベント受信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル | イベント受信 1 (JSSP)   | スクリプト開発モデルポータルのイベントサンプルです  |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル | イベント受信 2 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル | イベント受信 2 (JSSP)   | スクリプト開発モデルポータルのイベントサンプルです  |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル | イベント送信 (JavaEE)   | JavaEE開発モデルポータルのイベントサンプルです |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | イベントサンプル | イベント送信 (JSSP)     | スクリプト開発モデルポータルのイベントサンプルです  |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    | インターネット  | インターネット           | Webクリッピングポータルです。           |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |    |          | スマートメニューポータル      |                            |      | <input checked="" type="checkbox"/> |

2ページ中 1 ページ目 10 16件中 1 - 10 を表示

## スマートメニューポータルの表示形式を編集可能にする

スマートメニューポータルでは、ポータルにどのようなメニューを表示するか（メニュータイプ）を設定する必要があります。メニュータイプを設定するために以下の手順が必要です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポータル一覧」をクリックします。
2. 表示形式を設定したいスマートメニューポータルの アイコンをクリックします。



3. 「ポートレットモードアクセス権」の「一般ユーザ利用可」の編集チェックボックスにチェックをします。



4. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックし、任意のアクセス権を設定します。

ポータル編集

← 戻る

基本設定

ポータル名 スマートメニューポータル

名称\*

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 日本語*           | スマートメニューポータル       |
| 英語*            | Smart Menu Portlet |
| 中国語 (中華人民共和国)* | 智能菜单Portlet        |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

オプション設定

タイトルの表示\*  使用する  使用しない

公開フラグ\*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定                             |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

更新 削除

5. 「更新」 ボタンをクリックします。

ポータル編集

← 戻る

基本設定

ポータル名 スマートメニューポータル

名称\*

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 日本語*           | スマートメニューポータル       |
| 英語*            | Smart Menu Portlet |
| 中国語 (中華人民共和国)* | 智能菜单Portlet        |

アプリケーション

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

オプション設定

タイトルの表示\*  使用する  使用しない

公開フラグ\*  公開  非公開

ポータルの説明

|               |  |
|---------------|--|
| 日本語           |  |
| 英語            |  |
| 中国語 (中華人民共和国) |  |

表示先ポータル種別  ユーザポータル  グループポータル

ポータルモードアクセス権

| ポータルモード | 一般ユーザ利用可                            | アクセス権設定                             |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 表示      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

更新 削除

6. スマートメニューポータルの編集アイコンが表示されるようになりました。  
編集アイコンからメニュータイプが変更できます。

スマートメニューポータル

表示するメニューが設定されていません。編集アイコンから設定してください。



## i コラム


「アクセス権設定」の設定方法は「[ポートレットを管理する](#)」を参照してください。

### スマートメニューポートレットを設定する


1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
3. 「ポートレットの追加」をクリックします。



4. 「ポートレットの追加」画面で「スマートメニューポートレット」にチェックを入れます。



5. 「追加」をクリックします。



6. スマートメニューポートレットを設定できました。





## スマートメニューポートレットのメニュータイプを設定する

ポートレットにどのようなメニューを表示するか（メニュータイプ）を設定します。


メニュータイプが複数存在する場合は、スマートメニューポートレットに表示するメニュータイプを設定してください。

この操作は、[スマートメニューポートレットの表示形式を編集可能にする](#)にて編集権限が付与されているユーザのみ実施可能です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. スマートメニューポートレットの  アイコンをクリックします。



3. 「メニュータイプ」のリストボックスを選択し、「設定」ボタンをクリックします。



4. メニュータイプを変更できました。



## メニュータイプ「よく使うメニュー」

テナント管理のメニュー設定画面で設定されているメニューから、ログインユーザ自身がよく利用しているメニューを表示します。

2018 Spring(Skylark) 以降のバージョンをご利用の場合、メニュー設定画面で設定されている32pxのアイコンがメニューのアイコンとして表示されます。

## インポート・エクスポートする

ポータルで利用しているテナントに紐づく情報のエクスポートや、エクスポートしておいたポータルの情報をインポートできます。

ユーザのポータルに関する情報およびアクセス権情報は対象外です。

## コラム

2015 Spring(Juno) 以降では、以下のインポートファイルもインポートできるようになりました。

- intra-mart Web Platform 7.2.xのインポートファイル
- intra-mart Accel Platform での別テナントのインポートファイル。

## インポート・エクスポートする

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「インポート・エクスポート」をクリックします。
2. 「インポート・エクスポート」画面が表示されます。



- ポータル取込ZIPファイル  
インポートしたいZIPファイルのパスを記述します。  
パスは、ストレージサービスのルートディレクトリからの相対パスを記述します。
  - ポータル出力ZIPファイル  
エクスポートしたいZIPファイルのパスを記述します。  
パスは、ストレージサービスのルートディレクトリからの相対パスを記述します。
3. 「インポート」または「エクスポート」をクリックします。
  4. インポートまたは、エクスポートできました。