



クイック検索

検索

Copyright © 2016 NTT DATA INTRAMART
CORPORATION

目次

- 改訂情報
- はじめに
 - 対象読者
 - 本書の構成

索引

- システム
 - システム設定
 - システムキャッシュ設定
- コアモジュール
 - 共通設定
- 共有住所録モジュール
 - 共有住所録設定
 - 共有住所録キャッシュ設定
- ファイルライブラリモジュール
 - ファイルライブラリ設定
 - ファイルライブラリキャッシュ設定
- インフォメーションモジュール
 - インフォメーション設定
 - インフォメーションキャッシュ設定
- 伝言メモモジュール
 - 伝言メモ設定
- ToDoモジュール
 - ToDo設定
- スケジュールモジュール
 - スケジュール設定
 - スケジュールキャッシュ設定
- ワークスペースモジュール
 - ワークスペース設定
- ワークスペースファイル共有モジュール
 - ファイル共有アイテム設定
- ポートレットモジュール
 - ファイルライブラリポートレット設定
 - インフォメーションポートレット設定
- CalDAVモジュール
 - CalDAV設定
- CalDAVスケジュール連携モジュール
 - CalDAVスケジュール連携設定
- iCalendarモジュール
 - iCalendar設定

システム

システム設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 取得制限設定
 - アクセス権利用設定
 - タイムゾーンオフセット表示設定
 - 検索条件に指定できるユーザの上限数
 - アーカイブ時エンコード
 - 時刻の分の選択値
 - SQL用設定
 - IN句の上限数(SQL)
 - ストレージ用設定
 - 同一ディレクトリ内のディレクトリ上限数(ストレージ)
 - 組織名表示用設定
 - 表示する組織名の組織名/組織略称切り替え設定(組織名表示)
 - セパレータ(組織名表示)
 - 階層数(組織名表示)
 - 取得開始階層(組織名表示)
 - 会社名表示設定(組織名表示)
 - ユーザキーワード検索時の検索対象用設定(使用しません)
 - ユーザ検索名での検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)
 - ユーザ名での検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)
 - ユーザコードでの検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)
 - 通知オブザーバ用設定
 - メール通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)
 - IMBox通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)
 - メール通知用設定
 - 送信先分割上限数(メール通知)
 - テナントメールアドレス利用設定
 - 非同期通知(メッセージ指定)用設定(メール通知)
 - パラメータキー(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))
 - メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))
 - 非同期通知(テンプレート指定)用設定(メール通知)
 - パラメータキー(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))
 - メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))
 - IMBox通知用設定
 - 非同期通知(メッセージ指定)用設定(IMBox通知)
 - パラメータキー(IMBox通知/非同期通知(メッセージ指定))
 - IMBox送信処理クラス(IMBox通知/非同期通知(メッセージ指定))
 - 非同期通知(テンプレート指定)用設定(IMBox通知)
 - パラメータキー(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))
 - IMBox送信処理クラス(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))
 - PDF出力用設定
 - PDF出力のリンク表示有無設定
 - PDF出力のベースURL設定
 - PDF出力のオプション設定
 - ファイルアップロード時のタイムアウト時間設定
 - URLリンク設定
 - 個人設定情報のキャッシュキー設定

概要

intra-mart Accel Collaboration 全体の共通情報を設定します。

フォーマット WEB-INF/schema/iac-system-config.xsd
ファイル(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-system-config.xml

改訂情報

変更年 月日	変更内容
2013-07-01	初版
2013-10-01	第2版 下記を修正しました。 - ポートレットモジュールの追加 - 表示セット設定項目をスケジュール設定に追加
2014-01-01	第3版 下記を修正しました。 - システム設定 > 取得開始階層(組織名表示) > 「設定値・設定する内容」項目の誤りを修正 - スケジュール設定 > スマートフォン用設定 に「施設検索(キーワード)の表示件数(スマートフォン)」設定を追加 - スケジュール設定 に「スケジュール登録画面／簡易登録ダイアログの切り替え設定」設定を追加 - スケジュール設定 に「ユーザ検索(キーワード)での検索キーワード必須設定」設定を追加
2014-04-01	第4版 下記を修正しました。 ワークスペース設定 の「配信間隔設定(プッシュ配信)」項目の内容を修正
2014-05-01	第5版 下記を修正しました。 - スケジュール設定 の「デフォルト表示セット利用設定」項目の内容を修正 - ワークスペース設定 の「キュー削除対象設定(プッシュ配信)」項目の内容を修正
2014-08-01	第6版 下記を修正しました。 - スケジュール設定 に「拡張項目表示設定」を追加 - システム設定 に「URLリンク設定」を追加 - インフォメーション設定 に「ワークフロー承認機能設定」を追加 - インフォメーション設定 に「カテゴリフロー一覧表示件数」を追加
2014-09-01	第7版 下記を修正しました。 - スケジュール設定 に「カレンダー削除ジョブ設定」を追加 - スケジュール設定 に「削除対象日数設定」を追加 - スケジュール設定 に「削除ブロックサイズ設定」を追加

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-system-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/commons/internal/utility/config/iac-system-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/commons/internal/utility/config/iac-system-config ../schema/iac-system-config.xsd">
  <limit-mode>true</limit-mode>
  <access-control-mode>true</access-control-mode>
  <display-offset>>false</display-offset>
  <user-search-limit>20</user-search-limit>
  <archive-encode>MS932</archive-encode>
  <minute-select>
    <value>00</value>
    <value>15</value>
    <value>30</value>
    <value>45</value>
  </minute-select>
  <query>
    <limit-in>1000</limit-in>
  </query>
  <storage>
    <upper-limit-for-incrementing-directory>10000</upper-limit-for-incrementing-directory>
  </storage>
  <department-name>
    <department-name-mode>>false</department-name-mode>
    <separator>/</separator>
    <depth>0</depth>
    <reverse>true</reverse>
    <company>true</company>
  </department-name>
  <search-user-name>
    <user-search-name>true</user-search-name>
    <user-name>true</user-name>
    <user-code>>false</user-code>
  </search-user-name>
  <notice-observer>
    <mail-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.NoticeMail</mail-observer-class>
    <inbox-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.NoticeInbox</inbox-observer-class>
  </notice-observer>
  <notice-mail>
    <limit>100</limit>
    <tenant-mail-address>>false</tenant-mail-address>
    <async-mail-message>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendMessageMail</async-class>
    </async-mail-message>
    <async-mail-template>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendTemplateMail</async-class>
    </async-mail-template>
  </notice-mail>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      <parameter-key>IAC_IMBOX_USER_MESSAGE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendMessageInbox</async-class>
    </async-imbox-message>
    <async-imbox-template>
      <parameter-key>IAC_IMBOX_USER_TEMPLATE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendTemplateInbox</async-class>
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
  <output-pdf>
    <enable-pdf>>false</enable-pdf>
  </output-pdf>
  <!-- <base-url>http://127.0.0.1:8080/imart</base-url> -->
  <!-- <command-option></command-option> -->
  </output-pdf>
  <upload-lock-timeout>60</upload-lock-timeout>
  <is-url-link-available>true</is-url-link-available>
  <user-settings-cache-key>iac_core_user_setting</user-settings-cache-key>
</iac-system-config>
```

リファレンス

取得制限設定

タ limit-mode
ゲ
名

取得対象の制限有無を設定します。

主に、階層情報取得の際に1階層ずつ取得するか、全階層を取得するかの判定に使用します。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

変更年月日	変更内容
2014-12-01	第8版 下記を修正しました。 ■ CalDAVモジュールを追加 ■ CalDAVスケジュール連携モジュールを追加 ■ iCalendarモジュールを追加 ■ システム設定に「テナントメールアドレス利用設定」を追加 ■ スケジュール設定に「スケジュール表示色設定」を追加 ■ 共有住所録設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ ファイルライブラリ設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ インフォメーション設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ 伝言メモ設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ スケジュール設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ ToDo設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正 ■ ワークスペース設定の「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <limit-mode>true</limit-mode>
</iac-system-config>
```

必須項目	○				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>取得対象を制限する。(1階層のみを取得対象とする。)</td></tr> <tr> <td>false</td><td>取得対象を制限しない。(全階層を取得対象とする。)</td></tr> </table>	true	取得対象を制限する。(1階層のみを取得対象とする。)	false	取得対象を制限しない。(全階層を取得対象とする。)
true	取得対象を制限する。(1階層のみを取得対象とする。)				
false	取得対象を制限しない。(全階層を取得対象とする。)				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	iac-system-config				

アクセス権利用設定

タグ access-control-mode
名

アクセス権の利用有無を設定します。
アクセス権を保有する機能の場合、本設定にてアクセス権設定の利用有無を指定します。
アクセス権を保有しない機能の場合、本設定には影響されません。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <access-control-mode>true</access-control-mode>
</iac-system-config>
```

必須項目	○				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>アクセス権を使用する。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>アクセス権を使用しない。</td></tr> </table>	true	アクセス権を使用する。	false	アクセス権を使用しない。
true	アクセス権を使用する。				
false	アクセス権を使用しない。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	iac-system-config				

タイムゾーンオフセット表示設定

タグ display-offset
名

タイムゾーンのオフセットの表示有無を設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <display-offset>false</display-offset>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×

変更年月日	変更内容
2015-04-01	第9版 下記を修正しました。 - システム設定に「テナントメールアドレス利用設定」項目の内容を修正 - システム設定に「PDF出力のリンク表示有無設定」項目の内容を追記 - ファイルライブラリ設定の「フォルダ階層上限数」項目に補足説明を追記 - インフォメーション設定の「記事カテゴリ階層上限数」項目に補足説明を追記 - スケジュール設定の「施設カテゴリ階層上限数」項目に補足説明を追記 - スケジュール設定の「表示件数(オートコンプリート)」項目の内容を修正 - ワークスペース設定の「ワークスペースカテゴリ階層上限数」を追加 - ワークスペース設定の「ワークスペース作成権限設定」を追加 - システム設定の下記の項目に補足説明を追記 「メール通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)」 「IMBox通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)」 「送信先分割上限数(メール通知)」 「非同期通知(メッセージ指定)用設定(メール通知)」 「パラメータキー(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))」 「メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))」 「非同期通知(テンプレート指定)用設定(メール通知)」 「パラメータキー(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))」 「メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))」 「IMBox通知用設定」 「非同期通知(メッセージ指定)用設定(IMBox通知)」 「パラメータキー(IMBox通知/非同期通知(メッセージ指定))」 「IMBox送信処理クラス(IMBox通知/非同期通知(メッセージ指定))」 「非同期通知(テンプレート指定)用設定(IMBox通知)」 「パラメータキー(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))」 「IMBox送信処理クラス(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))」 - システム設定の「個人設定情報のキャッシュキー設定」を追加 - システムキャッシュ設定を追加

設定値・設定する内容	true	タイムゾーンのオフセットを表示する。
	false	タイムゾーンのオフセットを表示しない。
単位・型	真偽値 (true/false)	
省略時のデフォルト値	なし	
親タグ	iac-system-config	

検索条件に指定できるユーザの上限数

タグ名	user-search-limit
-----	-------------------

検索条件に指定できるユーザの上限数を設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<user-search-acl-type>20</user-search-acl-type>
</iac-system-config>
```

必須項目	☐
複数設定	×
設定値・設定する内容	検索条件に指定できるユーザの上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

アーカイブ時エンコード

タグ名	archive-encode
-----	----------------

ファイルの圧縮ダウンロード時のエンコードを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<archive-encode>MS932</archive-encode>
</iac-system-config>
```

必須項目	☐
複数設定	×
設定値・設定する内容	ファイルの圧縮ダウンロード時のエンコードを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

時刻の分の選択値

タグ名	value
-----	-------

変更年月日	変更内容
2015-05-29	第10版 下記を修正しました。 スケジュール設定の「削除ブロックサイズ設定」項目の内容を修正

時刻選択の際の分の選択値を設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<minute-select>
  <value>00</value>
  <value>15</value>
  <value>30</value>
  <value>45</value>
</minute-select>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☐

設定値・設定する内容 時刻選択の際の分の選択値を設定します。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ minute-select

SQL用設定

タグ query
タグ名

SQLの設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<query>
  ...
</query>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ×

設定値・設定する内容 SQLの設定です。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

IN句の上限数(SQL)

タグ limit-in
タグ名

はじめに

項目

- 対象読者
- 本書の構成

対象読者

次の利用を対象としています。

intra-mart Accel Collaboration のシステム運用

本書の構成

本書は intra-mart Accel Collaboration で提供されている設定ファイルに関する説明を行っています。

- * 機能(モジュール)別の設定ファイルの種類
- * 設定ファイル別の仕様説明
- * 設定項目に対する設定内容ならびに注意点の説明

SQLのIN句の上限数を設定します。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<query>
  <limit-in>1000</limit-in>
</query>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定する内容 SQLのIN句の上限数を設定します。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ query

ストレージ用設定

タグ名 storage

ストレージの設定です。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<storage>
  ...
</storage>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定する内容 ストレージの設定です。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

同一ディレクトリ内のディレクトリ上限数(ストレージ)

タグ名 upper-limit-for-incrementing-directory

同一ディレクトリ内に配置できるディレクトリの上限数を設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】


```
<iac-system-config>
<storage>
  <upper-limit-for-incrementing-directory>10000</upper-limit-for-incrementing-directory>
</storage>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	同一ディレクトリ内に配置できるディレクトリの上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	storage

組織名表示用設定

タグ department-name

組織名の表示内容の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<department-name>
  ...
</department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	組織名の表示内容の設定です。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

表示する組織名の組織名/組織略称切り替え設定 (組織名表示)

タグ department-name-mode

組織名/組織略称のどちらを表示するかを指定します。
組織名を表示する場合、[セパレータ \(組織名表示\)](#)、[階層数 \(組織名表示\)](#)、[取得開始階層 \(組織名表示\)](#)、[会社名表示設定 \(組織名表示\)](#)
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<department-name>
  <department-name-mode>false</department-name-mode>
</department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
設定値・設定する内容	true セパレータ(組織名表示)、階層数(組織名表示)、取得開始階層(組織名表示)表示します。 false 組織略称を表示します。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	department-name

セパレータ(組織名表示)

タ separator
グ
名

上位と下位の組織名の間に含むセパレート文字列を設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <separator>/</separator>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	上位と下位の組織名の間に含むセパレート文字列を設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	department-name

階層数(組織名表示)

タ depth
グ
名

取得する組織の階層数を設定します。
0を設定すると全ての組織階層を表示します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <depth>0</depth>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	取得する組織の階層数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	department-name

取得開始階層（組織名表示）

タグ名

最上位または最下位のどちらから [階層数（組織名表示）](#) 取得するかを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <reverse>true</reverse>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定する内容	true	最下位から 階層数（組織名表示） 分取得します。
	false	最上位から 階層数（組織名表示） 分取得します。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ department-name

会社名表示設定（組織名表示）

タグ名

組織名に会社名を含めるかを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <company>true</company>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定する内容	true	会社名を含みます。
	false	会社名を含みません。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ department-name

ユーザキーワード検索時の検索対象用設定（使用しません）

タグ名

使用しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
...
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

ユーザ検索名での検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)

タグ user-search-name

使用しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
  <user-search-name>true</user-search-name>
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ search-user-name

ユーザ名での検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)

タグ user-name

使用しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
  <user-name>true</user-name>
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	search-user-name

ユーザコードでの検索切り替え設定(キーワード検索)(使用しません)

タグ名
user-code

使用しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
  <user-code>false</user-code>
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	search-user-name

通知オブザーバ用設定

タグ名
notice-observer

通知オブザーバの設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-observer>
  ...
</notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	通知オブザーバの設定です。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

メール通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)

タグ名
mail-observer-class

メール通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-observer>
  <mail-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.NoticeMail</mail-observer-class>
</notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	notice-observer



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

IMBox通知オブザーバクラス設定(通知オブザーバ)

タグ名
imbox-observer-class

IMBox通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-observer>
  <imbox-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.NoticeImbox</imbox-observer-class>
</notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	IMBox通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	notice-observer



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

メール通知用設定

タグ名
notice-mail

メール通知の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
...
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定内容 メール通知の設定です。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値

親タグ iac-system-config

送信先分割上限数（メール通知）

タグ名 limit

メール送信時に指定できる送信先の上限数を設定します。一度に送信する送信先の件数がこの値を超えた場合は、複数回に分けて TO、CC、BCCそれぞれに対し適用されます。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
<limit>100</limit>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定内容 メール送信時に指定できる送信先の上限数を設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値

親タグ notice-mail



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

IM-MessageHub を使用した通常通知の場合は、プラグインファイルにて設定します。
詳細は「IM-MessageHub プログラミングガイド」- 「[配信メッセージの分割](#)」をご確認ください。

テナントメールアドレス利用設定

タグ名 tenant-mail-address

メール送信時に、テナントメールアドレスを送信元メールアドレスへ設定するか否かの設定を行います。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <tenant-mail-address>false</tenant-mail-address>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	×
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容	テナントのメールアドレス利用有無を設定します。
------------	-------------------------

単位・型	真偽値 (true/false)
------	------------------

省略時のデフォルト値	false
------------	-------

親タグ	notice-mail
-----	-------------

非同期通知(メッセージ指定)用設定(メール通知)

タグ名	async-mail-message
-----	--------------------

メール通知機能の通知内容を直接指定(メッセージ指定)した非同期通知用の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-message>
    ...
  </async-mail-message>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容を直接指定(メッセージ指定)した非同期通知用の設定です。
------------	--

単位・型	なし
------	----

省略時のデフォルト値	なし
------------	----

親タグ	notice-mail
-----	-------------



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

パラメータキー(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))

タグ名	parameter-key
-----	---------------

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-message>
    <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
  </async-mail-message>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```


必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-mail-message

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(メッセージ指定))

タグ名
async-class

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-mail>
    <async-mail-message>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendMessageMail</async-class>
    </async-mail-message>
  </notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-mail-message

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

非同期通知(テンプレート指定)用設定(メール通知)

タグ名
async-mail-template

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-mail>
    <async-mail-template>
      ...
    </async-mail-template>
  </notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	notice-mail

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

パラメータキー(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))

タグ名
parameter-key

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-template>
    <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
  </async-mail-template>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-mail-template

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

メール送信処理クラス(メール通知/非同期通知(テンプレート指定))

タグ名
async-class

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-template>
    <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendTemplateMail</async-class>
  </async-mail-template>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。

単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-mail-template

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

IMBox通知用設定

タグ notice-imbox

IMBox通知の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    ...
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

目

複数設定 ☒

定

設定 IMBox通知の設定です。

値・設

定する

内容

単位・なし

型

省略時 なし

のデ

フォル

ト値

親タグ iac-system-config

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

非同期通知(メッセージ指定)用設定(IMBox通知)

タグ async-imbox-message

名

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知用の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      ...
    </async-imbox-message>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定する内容 IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知用の設定です。

単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	notice-imbox



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

パラメータキー (IMBox通知/非同期通知 (メッセージ指定))

タグ名 parameter-key

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-imbox>
  <async-imbox-message>
    <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
  </async-imbox-message>
</notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-imbox-message



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

IMBox送信処理クラス (IMBox通知/非同期通知 (メッセージ指定))

タグ名 async-class

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-imbox>
  <async-imbox-message>
    <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendMessageImbox</async-class>
  </async-imbox-message>
</notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。

単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-imbox-message

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

非同期通知(テンプレート指定)用設定(IMBox通知)

タグ async-imbox-template
名

IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-template>
      ...
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ notice-imbox

**注意**

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

パラメータキー(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))

タグ parameter-key
名

IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-template>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ async-imbox-template



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

IMBox送信処理クラス(IMBox通知/非同期通知(テンプレート指定))

タグ async-class
名前

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-imbox>
  <async-imbox-template>
    <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendTemplateImbox</async-class>
  </async-imbox-template>
</notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラス。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-imbox-template



注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

PDF出力用設定

タグ output-pdf
名前

PDF出力の設定です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
  ...
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	PDF出力の設定です。
単位・型	なし

省略 時のデ フォ ルト値	なし
親タグ	iac-system-config

PDF出力のリンク表示有無設定

タグ名
enable-pdf

PDF出力リンク表示の有無を設定する項目です。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <output-pdf>
    <enable-pdf>false</enable-pdf>
  </output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目	×				
複数設定	×				
設定値・ 設定する 内容	<table> <tr> <td>true</td><td>PDFリンクを表示する</td></tr> <tr> <td>false</td><td>PDFリンクを表示しない</td></tr> </table>	true	PDFリンクを表示する	false	PDFリンクを表示しない
true	PDFリンクを表示する				
false	PDFリンクを表示しない				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	false				
親タグ	output-pdf				

PDF出力のベースURL設定

タグ名
base-url

PDF出力のベースURLを設定する項目です。
主にロードバランサーにて負荷分散をしている場合に、base-urlを指定する必要があります。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <output-pdf>
    <base-url>http://127.0.0.1:8080/imart</base-url>
  </output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・ 設定する 内容	PDF出力のベースURLを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	テナントで設定したベースURL
親タグ	output-pdf

PDF出力のオプション設定

タグ名
command-option

PDF出力のオプションを設定する項目です。
wkhtmltopdfで利用可能なオプションについては、「[wkhtmltopdf Documentation](#)」を参照してください。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <output-pdf>
    <command-option></command-option>
  </output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☒

複数設定 ☒

設定値・設定内容 PDF出力のオプションを設定します。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ output-pdf

ファイルアップロード時のタイムアウト時間設定

タグ名
uplaod-lock-timeout

ファイルアップロード時のタイムアウト時間を秒で設定します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <uplaod-lock-timeout>60</uplaod-lock-timeout>
</iac-system-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 ☒

設定値・設定内容 ファイルアップロード時のタイムアウト時間を秒で設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

URLリンク設定

タグ名
is-url-link-available

URL文字列をリンクにするか否かの設定を行います。
本設定をtrueに設定した場合、説明欄等のURL文字列をリンクとして表示します。
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定となります。

【設定項目】


```
<iac-system-config>
<is-url-link-available>true</is-url-link-available>
</iac-system-config>
```

必須項目	x				
複数設定	x				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>URL文字列をリンクにする</td></tr> <tr> <td>false</td><td>URL文字列をリンクにしない</td></tr> </table>	true	URL文字列をリンクにする	false	URL文字列をリンクにしない
true	URL文字列をリンクにする				
false	URL文字列をリンクにしない				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	false (URL文字列をリンクにする)				
親タグ	iac-system-config				

個人設定情報のキャッシュキー設定

タグ名 user-settings-cache-key

個人設定情報のキャッシュキーを設定します。
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
<user-settings-cache-key>iac_core_user_setting</user-settings-cache-key>
</iac-system-config>
```

必須項目	x
複数設定	x
設定値・設定する内容	個人設定情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は 個人設定キャッシュ設定 を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

システムキャッシュ設定

- 項目
- 概要
 - リファレンス
 - 個人設定キャッシュ設定

概要

intra-mart Accel Collaboration 全体の共通のキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル (xsd)	WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-system-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd">

  <cache name="iac_core_user_setting"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

リファレンス

個人設定キャッシュ設定

キャッシュ iac_core_user_setting
シュ
名

個人設定情報をキャッシュする際に必要な項目を設定をします。

個人設定情報をキャッシュすることにより、通知処理のパフォーマンスを向上させることが可能となります。

enable属性にtrueを指定した場合のみ、個人設定情報がキャッシュされます。

【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_core_user_setting"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

【属性】

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス」-「[キャッシュ設定](#)」を参照してください。

コアモジュール

共通設定

項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
 - [検索時の個人タグ指定可能上限数](#)
 - [検索時の共有タグ指定可能上限数](#)
 - [スマートフォン用設定](#)
 - [検索時の個人タグ指定可能上限数\(スマートフォン\)](#)
 - [検索時の共有タグ指定可能上限数\(スマートフォン\)](#)

概要

intra-mart Accel Collaboration 各機能での共通情報を設定します。

モジュール	共通モジュール
フォーマット ファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iac-core-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-core-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-core-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/core/internal/utility/config/iac-core-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/core/internal/utility/config/iac-core-config ../schema/iac-core-c
<personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
<share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
<sp-config>
  <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
  <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
</sp-config>
</iac-core-config>
```

リファレンス

検索時の個人タグ指定可能上限数

タグ personal-tag-search-limit
名

検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。
個人タグが利用可能な各機能の個人タグ検索条件に共通の指定となります。

【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
</iac-core-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-core-config

検索時の共有タグ指定可能上限数

タグ share-tag-search-limit
名

検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。
共有タグが利用可能な各機能の共有タグ検索条件に共通の指定となります。

【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
</iac-core-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-core-config

スマートフォン用設定

タグ名
sp-config

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。
スマートフォン各機能での共通情報を設定します。

【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 x

設定値・設定内容 スマートフォン各機能での共通情報を設定します。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-core-config

検索時の個人タグ指定可能上限数(スマートフォン)

タグ名
personal-tag-search-limit

検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。
個人タグが利用可能な各機能の個人タグ検索条件に共通の指定となります。

【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <sp-config>
    <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
  </sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目 ☐

複数設定 x

設定値・設定内容 スマートフォン機能で検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ sp-config

検索時の共有タグ指定可能上限数(スマートフォン)

タグ名
share-tag-search-limit

検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。
共有タグが利用可能な各機能の共有タグ検索条件に共通の指定となります。

【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <sp-config>
    <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
  </sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォン機能で検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

共有住所録モジュール

共有住所録設定

項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
 - [アドレスブック一覧表示件数](#)
 - [連絡先一覧表示件数](#)
 - [オーナーグループ一覧表示件数](#)
 - [アクセス権チェック設定](#)
 - [アクセス権情報のキャッシュキー設定](#)
 - [オートコンプリート用設定](#)
 - [機能利用ON/OFF切り替え設定\(オートコンプリート\)](#)
 - [検索開始文字数\(オートコンプリート\)](#)
 - [表示件数\(オートコンプリート\)](#)
 - [スマートフォン用設定](#)
 - [連絡先一覧の表示件数\(スマートフォン\)](#)
 - [メールアプリケーション起動設定\(スマートフォン\)](#)
 - [電話起動設定\(スマートフォン\)](#)
 - [地図アプリケーション起動設定\(スマートフォン\)](#)
 - [地図アプリケーション起動設定\(スマートフォン\)](#)
 - [期間外ユーザー一覧画面でのユーザー一覧表示件数 \(使用しません\)](#)

[概要](#)

共有住所録機能での設定を行います。

モジュール	共有住所録モジュール
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iac-addressbook-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-addressbook-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-addressbook-config xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/addressbook/internal/utility/config/iac-addressbook">
  <addressbook-list-limit>20</addressbook-list-limit>
  <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
  <periodoutusers-list-limit>20</periodoutusers-list-limit>
  <ownergroup-list-limit>20</ownergroup-list-limit>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptCtgCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptPostCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptSub4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptSubCtg4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubRoleCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubSub4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookRoleCollector</name>
    </collector-names>
    <cache-key>iac_addressbook_acl</cache-key>
  </acl-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
    <min-length>1</min-length>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
  <sp-config>
    <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
    <mail-link>true</mail-link>
    <telephone-link>true</telephone-link>
    <map-link>true</map-link>
    <url-link>true</url-link>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

リファレンス

アドレスブック一覧表示件数

タグ addressbook-list-limit
名

アドレスブックを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <addressbook-list-limit>20</addressbook-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	アドレスブックを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

連絡先一覧表示件数

タグ contact-list-limit
グ
名

連絡先を一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	連絡先を一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

オーナーグループ一覧表示件数

タグ ownergroup-list-limit
名

期間外ユーザを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <ownergroup-list-limit>20</ownergroup-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	オーナーグループを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

アクセス権チェック設定

タグ name
グ
名

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合 (=アクセス権を利用しない) は、本設定は無効になりアクセス

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptCollector</name>
      ...
    </collector-names>
  </acl-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	×
複数設定	○

設定値・設定する内容	共有住所録でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも設定しません。 ・[組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[組織＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[組織＋役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[組織配下＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[パブリックグループ＋役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook ・[ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbook
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

アクセス権情報のキャッシュキー設定

タグ名

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <acl-config>
    <cache-key>iac_addressbook_acl</cache-key>
  </acl-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報はim-ehcache-config/iac-addressbook-cache-config.xmlを参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

オートコンプリート用設定

タグ名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```


必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	共有住所録機能でのオートコンプリート情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ名 auto-complete-mode

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>オートコンプリートを利用します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>オートコンプリートを利用しません。</td></tr> </table>	true	オートコンプリートを利用します。	false	オートコンプリートを利用しません。
true	オートコンプリートを利用します。				
false	オートコンプリートを利用しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	auto-complete-config				

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ名 min-length

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

表示件数(オートコンプリート)

タグ
list-limit
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

スマートフォン用設定

タグ
sp-config
名

共有住所録のスマートフォン機能を利用する場合の設定です。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	共有住所録のスマートフォン機能を利用する場合の設定です。
単位・型	なし
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

連絡先一覧の表示件数(スマートフォン)

タグ
contact-list-limit
名

アドレスブック内の連絡先を一覧表示する際の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	x
設定値・設定する内容	アドレスブック内の連絡先を一覧表示する際の表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

メールアプリケーション起動設定(スマートフォン)

タグ名

連絡先のメールアドレスリンクでスマートフォンのメールアプリケーションを起動するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    <mail-link>true</mail-link>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○				
複数設定	x				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>メールアドレスをリンクで表示します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>メールアドレスをリンクで表示しません。</td></tr> </table>	true	メールアドレスをリンクで表示します。	false	メールアドレスをリンクで表示しません。
true	メールアドレスをリンクで表示します。				
false	メールアドレスをリンクで表示しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	sp-config				

電話起動設定(スマートフォン)

タグ名

連絡先の電話番号リンクでスマートフォンの電話を起動するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    <telephone-link>true</telephone-link>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○				
複数設定	x				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>電話番号をリンクで表示します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>電話番号をリンクで表示しません。</td></tr> </table>	true	電話番号をリンクで表示します。	false	電話番号をリンクで表示しません。
true	電話番号をリンクで表示します。				
false	電話番号をリンクで表示しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	sp-config				

地図アプリケーション起動設定(スマートフォン)

タグ名
map-link

連絡先の郵便番号・住所のリンクでスマートフォンの地図アプリケーションを起動するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    <map-link>true</map-link>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	true 住所をリンクで表示します。 false 住所をリンクで表示しません。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

地図アプリケーション起動設定(スマートフォン)

タグ名
url-link

連絡先のURLリンクで該当のサイトを表示するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <sp-config>
    <url-link>true</url-link>
  </sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	true URLをリンクで表示します。 false URLをリンクで表示しません。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

期間外ユーザー一覧画面でのユーザー一覧表示件数(使用しません)

タグ名
periodoutusers-list-limit

使用しません。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <periodoutusers-list-limit>20</periodoutusers-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

共有住所録キャッシュ設定

- 項目
- [概要](#)
 - [リファレンス](#)
 - [アクセス権キャッシュ設定](#)

概要

共有住所録機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル (xsd)	WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-addressbook-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd">

  <cache name="iac_addressbook_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

リファレンス

アクセス権キャッシュ設定

キャッシュ
名

共有住所録機能のアクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を設定をします。
アクセス権情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることが可能となります。
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシュされます。

【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_addressbook_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

【属性】

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス - キャッシュ設定」を参照してください。

ファイルライブラリモジュール

ファイルライブラリ設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - ファイル一覧表示件数(一般ユーザ用)
 - ファイル一覧表示件数(管理者用)
 - ファイル登録上限数
 - フォルダ階層上限数
 - オートコンプリート用設定
 - 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
 - 検索開始文字数(オートコンプリート)
 - 表示件数(オートコンプリート)
 - アクセス権チェック設定
 - アクセス権情報のキャッシュキー設定
 - スマートフォン用設定
 - 検索一覧表示件数(スマートフォン)
 - フォルダ内一覧表示件数(スマートフォン)
 - ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

概要

ファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/iac-filelibrary-config.xsd
 拡張子(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-filelibrary-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-filelibrary-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/filelibrary/internal/utility/config/iac-filelibrary-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/filelibrary/internal/utility/config/iac-filelibrary-config ../schema/iac-filelibrary-config.xsd">
  <list-limit>100</list-limit>
  <register-limit>20</register-limit>
  <admin-list-limit>20</admin-list-limit>
  <folder-depth-limit>20</folder-depth-limit>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
    <min-length>1</min-length>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSub4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptPostCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCtgCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSubCtg4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubSub4QueryCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubRoleCollector</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderRoleCollector</name>
    </collector-names>
    <cache-key>iac_filelibrary_acl</cache-key>
  </acl-config>
  <sp-config>
    <search-list-limit>20</search-list-limit>
    <file-list-limit>20</file-list-limit>
    <download-link>true</download-link>
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

リファレンス

ファイル一覧表示件数（一般ユーザ用）

タ list-limit
グ
名

一般ユーザの操作するファイル一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <list-limit>100</list-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	一般ユーザの操作するファイル一覧の表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

ファイル一覧表示件数（管理者用）

タ admin-list-limit
グ
名

管理者の操作するファイル一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <admin-list-limit>20</admin-list-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定 する内容	管理者の操作するファイル一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

ファイル登録上限数

タ register-limit
グ
名

1度に登録できるファイルの上限数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <register-limit>20</register-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目 ○

複数設定	×
設定値・設定する内容	1度に登録できるファイルの上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

フォルダ階層上限数

タグ名
folder-depth-limit

フォルダの階層の上限数を設定します。
TOP フォルダの配下に持つことができる階層の深さを 0 以上の数値で指定します。
0 の場合は TOP フォルダのみとなります。
負数を指定すると 0 と同等に扱われます。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <folder-depth-limit>20</folder-depth-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目 ☐

複数設定	×
設定値・設定する内容	フォルダの階層の上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

オートコンプリート用設定

タグ名
auto-complete-config

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目 ☐

複数設定	×
設定値・設定する内容	ファイルライブラリ機能でのオートコンプリート情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	true	オートコンプリートを利用します。
	false	オートコンプリートを利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete-config

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ min-length
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。	
------------	----------------------------------	--

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete-config

表示件数(オートコンプリート)

タグ list-limit
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

アクセス権チェック設定

タグ名

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合 (=アクセス権を利用しない) は、本設定は無効になりアクセス

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<acl-config>
  <collector-names>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCollector</name>
    ...
  </collector-names>
</acl-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	×
複数設定	○
設定値・設定する内容	ファイルライブラリ機能でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも設定しません。 ・[組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptColle ・[組織＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSub4 ・[組織＋役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptPost ・[組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCtgC ・[組織配下＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSubC ・[パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubCollec ・[パブリックグループ＋役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubSub4 ・[パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubRoleC ・[ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderRoleColle
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

アクセス権情報のキャッシュキー設定

タグ名

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。

通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <acl-config>
    <cache-key>iac_filelibrary_acl</cache-key>
  </acl-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は アクセス権キャッシュ設定 を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	acl-config

スマートフォン用設定

タグ名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。
スマートフォンファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

検索一覧表示件数(スマートフォン)

タグ名

スマートフォンファイルライブラリ機能で任意の条件で検索を行った際の一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
    <search-list-limit>20</search-list-limit>
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能で任意の条件で検索を行った際の一覧の初期表示件数を設定します。

単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

フォルダ内一覧表示件数(スマートフォン)

タグ名

スマートフォンファイルライブラリ機能で指定フォルダ内のファイル一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
    <file-list-limit>20</file-list-limit>
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能で指定フォルダ内のファイル一覧の初期表示件数および「
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

タグ名

スマートフォンファイルライブラリ機能でのファイルダウンロード機能の使用有無を設定します。
スマートフォンファイルライブラリ機能での共通の指定となります。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
    <download-link>true</download-link>
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>ファイルダウンロード機能を利用します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>ファイルダウンロード機能を利用しません。</td></tr> </table>	true	ファイルダウンロード機能を利用します。	false	ファイルダウンロード機能を利用しません。
true	ファイルダウンロード機能を利用します。				
false	ファイルダウンロード機能を利用しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	sp-config				

ファイルライブラリキャッシュ設定

- 項目
- 概要
 - リファレンス
 - アクセス権キャッシュ設定

概要

ファイルライブラリ機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd
(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-filelibrary-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd">

  <cache name="iac_filelibrary_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

リファレンス

アクセス権キャッシュ設定

キャッシュ iac_filelibrary_acl
名前

ファイルライブラリ機能のアクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を設定をします。
アクセス権情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることが可能となります。
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシュされます。

【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_filelibrary_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

【属性】

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス - キャッシュ設定」を参照してください。

インフォメーションモジュール

インフォメーション設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 記事一覧表示件数(一般ユーザ用)
 - 記事一覧表示件数(管理者用)
 - 記事カテゴリ階層上限数
 - 既読記事データの保存月数
 - オートコンプリート用設定
 - 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
 - 検索開始文字数(オートコンプリート)
 - 表示件数(オートコンプリート)

- アクセス権チェック設定
- アクセス権情報のキャッシュキー設定
- スマートフォン用設定
 - 一覧表示件数(スマートフォン)
 - ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)
- ワークフロー承認機能設定
- カテゴリフロー一覧表示件数

概要

インフォメーション機能での共通情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/iac-information-config.xsd
ファイル(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-information-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-information-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/information/internal/utility/config/iac-information-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/information/internal/utility/config/iac-information-config ../sche
<list-limit>100</list-limit>
<admin-list-limit>20</admin-list-limit>
<category-depth-limit>20</category-depth-limit>
<article-read-data-limit>3</article-read-data-limit>
<auto-complete>
  <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  <min-length>1</min-length>
  <list-limit>5</list-limit>
</auto-complete>
<acl-config>
  <collector-names>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCtgCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptPostCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptSub4QueryCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptSubCtg4QueryCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubRoleCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubSub4QueryCollector</name>
    <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.RoleCollector</name>
  </collector-names>
  <cache-key>iac_information_acl</cache-key>
</acl-config>
<sp-config>
  <list-limit>20</list-limit>
  <download-link>>false</download-link>
</sp-config>
<article-workflow-approver>>false</article-workflow-approver>
<category-master-flow-list-limit>10</category-master-flow-list-limit>
</iac-information-config>
```

リファレンス

記事一覧表示件数 (一般ユーザ用)

タグ list-limit
属性 名

一般ユーザの操作する記事一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <list-limit>100</list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×

設定値・設定する内容	一般ユーザの操作する記事一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示す。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-information-config

記事一覧表示件数 (管理者用)

タグ名
admin-list-limit

管理者の操作する記事一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <admin-list-limit>20</admin-list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 管理者の操作する記事一覧の1ページ表示件数を設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-information-config

記事カテゴリ階層上限数

タグ名
category-depth-limit

記事カテゴリの階層の上限数を設定します。
TOP カテゴリの配下に持つことができる階層の深さを 0 以上の数値で指定します。
0 の場合は TOP カテゴリのみとなります。
負数を指定すると 0 と同等に扱われます。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <category-depth-limit>20</category-depth-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 記事カテゴリの階層の上限数を設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-information-config

既読記事データの保存月数

タグ名
article-read-data-limit

指定した月数より以前の公開記事を全て既読扱いにし、既読データを削除します。

ジョブの設定が必要となります。インフォメーション 管理者操作ガイドを参照してください。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <article-read-data-limit>3</article-read-data-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 既読記事データの保存月数を設定します。

単位・型 数値 (0 -)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-information-config

オートコンプリート用設定

タグ名 auto-complete

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    ...
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 インフォメーション機能でのオートコンプリート情報を設定します。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-information-config

機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ名 auto-complete-mode

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	true	オートコンプリートを利用します。
	false	オートコンプリートを利用しません。
単位・型	真偽値 (true/false)	
省略時のデフォルト値	なし	
親タグ	auto-complete	

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete

表示件数(オートコンプリート)

タグ名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete

アクセス権チェック設定

タ name
グ
名

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合（＝アクセス権を利用しない）は、本設定は無効になりアクセス

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCollector</name>
      ...
    </collector-names>
  </acl-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	×
複数設定	○
設定値・設定する内容	インフォメーション機能でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも設定し ません。 ・[組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCollector ・[組織＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCtgCollector ・[組織＋役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptPostCollect ・[組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptSub4QueryC ・[組織配下＋ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptSubCtg4Que ・[パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubCollector ・[パブリックグループ＋役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubRoleCollector ・[パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.PubSub4QueryC ・[ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.RoleCollector
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

アクセス権情報のキャッシュキー設定

タ cache-key
グ
名

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。

通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <acl-config>
    <cache-key>iac_information_acl</cache-key>
  </acl-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は アクセス権キャッシュ設定 を参照してください。

単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

スマートフォン用設定

タグ名
sp-config

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。
スマートフォンインフォメーション機能での共通情報を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンインフォメーション機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-information-config

一覧表示件数(スマートフォン)

タグ名
list-limit

記事一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <sp-config>
    <list-limit>20</list-limit>
  </sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	記事一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

タグ名
download-link

ファイルダウンロード機能の利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <sp-config>
    <download-link>false</download-link>
  </sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	○				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>ファイルダウンロード機能を利用します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>ファイルダウンロード機能を利用しません。</td></tr> </table>	true	ファイルダウンロード機能を利用します。	false	ファイルダウンロード機能を利用しません。
true	ファイルダウンロード機能を利用します。				
false	ファイルダウンロード機能を利用しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	sp-config				

ワークフロー承認機能設定

タグ名 article-workflow-approver

ワークフロー承認機能の利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <article-workflow-approver>false</article-workflow-approver>
</iac-information-config>
```

必須項目	×				
複数設定	×				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td><td>ワークフロー承認機能を利用します。</td></tr> <tr> <td>false</td><td>ワークフロー承認機能を利用しません。</td></tr> </table>	true	ワークフロー承認機能を利用します。	false	ワークフロー承認機能を利用しません。
true	ワークフロー承認機能を利用します。				
false	ワークフロー承認機能を利用しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	false				
親タグ	iac-information-config				

カテゴリフロー一覧表示件数

タグ名 category-master-flow-list-limit

ワークフロー承認機能を利用する際の、カテゴリに設定するフロー一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <category-master-flow-list-limit>10</category-master-flow-list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	フロー一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)

省略時の デフォルト 値	10
親タグ	iac-information-config

インフォメーションキャッシュ設定

- 項目
- 概要
 - リファレンス
 - アクセス権キャッシュ設定

概要

インフォメーション機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル (xsd)	WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-information-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config
  xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd">

  <cache name="iac_information_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />

</im-ehcache-config>
```

リファレンス

アクセス権キャッシュ設定

キャッシュ
iac_information_acl
シ
ュ
名

インフォメーション機能のアクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を設定をします。
アクセス権情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることが可能となります。
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシュされます。

【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_information_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

【属性】

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス - キャッシュ設定」を参照してください。

伝言メモモジュール

伝言メモ設定

- 項目
- 概要
 - リファレンス
 - 受信伝言メモ一覧表示件数
 - 送信伝言メモ一覧表示件数
 - 会社絞り込み設定(ユーザ選択)
 - オートコンプリート用設定
 - 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
 - 検索開始文字数(オートコンプリート)
 - 表示件数(オートコンプリート)
 - スマートフォン用設定
 - 受信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)
 - 送信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)
 - 電話番号リンク表示設定(スマートフォン)

概要

伝言メモ機能での共通情報を設定します。

モジュール	伝言メモモジュール
フォーマットファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iac-message-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-message-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-message-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/message/internal/utility/config/iac-message-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/message/internal/utility/config/iac-message-config ../schema/
<receive-list-limit>20</receive-list-limit>
<send-list-limit>20</send-list-limit>
<user-search-acl-type>1</user-search-acl-type>
<sp-config>
  <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
  <send-list-limit>20</send-list-limit>
  <telephone-link>true</telephone-link>
</sp-config>
<auto-complete-config>
  <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  <min-length>1</min-length>
  <list-limit>5</list-limit>
</auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

リファレンス

受信伝言メモ一覧表示件数

タグ
receive-list-limit
名

受信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定	×
設定値・設定する内容	受信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

送信伝言メモ一覧表示件数

タグ send-list-limit
名

送信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <send-list-limit>20</send-list-limit>
</iac-message-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	送信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

会社絞り込み設定（ユーザ選択）

タグ user-search-acl-type
名

伝言メモ機能でユーザ検索を行う際の検索対象の会社を設定します。
システム設定の [アクセス権利用設定](#) の設定値には影響されません。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <user-search-acl-type>1</user-search-acl-type>
</iac-message-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	1 ログインした際の所属組織の会社（以下、カレント所属会社）のみを検索対象とする。 2 認可で許可されている会社を検索対象とする。
単位・型	数値 (1, 2)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config
名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 伝言メモ機能でのオートコンプリート情報を設定します。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-message-config

機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true オートコンプリートを利用します。
false オートコンプリートを利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete-config

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ min-length
グ
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

表示件数(オートコンプリート)

タグ名
list-limit

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	☐
複数設定	×
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

スマートフォン用設定

タグ名
sp-config

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。
スマートフォン伝言メモ機能での共通情報を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	☐
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォン伝言メモ機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

受信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)

タグ名
receive-list-limit

受信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <sp-config>
    <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
  </sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	受信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

送信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)

タグ send-list-limit
 グ
 名

送信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <sp-config>
    <send-list-limit>20</send-list-limit>
  </sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	送信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

電話番号リンク表示設定(スマートフォン)

タグ telephone-link
 グ
 名

伝言メモ参照時の連絡先リンクでスマートフォンの電話を起動するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <sp-config>
    <telephone-link>true</telephone-link>
  </sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	true 電話番号をリンクで表示します。 false 電話番号をリンクで表示しません。

単位・型	真偽値 (true/false)
省略時の デフォルト 値	なし
親タグ	sp-config

ToDoモジュール

ToDo設定

項目
● 概要
● リファレンス
○ ToDo一覧表示件数
○ オートコンプリート用設定
■ 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
■ 検索開始文字数(オートコンプリート)
■ 表示件数(オートコンプリート)
○ スマートフォン用設定
■ ToDo一覧表示件数(スマートフォン)
■ ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

概要

ToDo機能での共通情報を設定します。

モジュール	ToDoモジュール
フォーマット ファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iac-todo-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-todo-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-todo-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/todo/internal/utility/config/iac-todo-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/todo/internal/utility/config/iac-todo-config ../schema/iac-todo-c
<list-limit>20</list-limit>
<auto-complete-config>
  <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  <min-length>1</min-length>
  <list-limit>5</list-limit>
</auto-complete-config>
<sp-config>
  <list-limit>20</list-limit>
  <download-link>>false</download-link>
</sp-config>
</iac-todo-config>
```

リファレンス

ToDo一覧表示件数

タ グ 名	list-limit
-------------	------------

ToDo一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <list-limit>20</list-limit>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内 容	ToDo一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト 値	なし
親タグ	iac-todo-config

オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config
名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 オートコンプリート情報を設定します。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-todo-config

機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true オートコンプリートを利用します。
false オートコンプリートを利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete-config

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ min-length
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

表示件数(オートコンプリート)

タグ名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

スマートフォン用設定

タグ名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。
スマートフォンToDo機能での共通情報を設定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定内容	スマートフォンToDo機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-todo-config

ToDo一覧表示件数(スマートフォン)

タグ
list-limit
名

ToDo一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <sp-config>
    <list-limit>20</list-limit>
  </sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	ToDo一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 -)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

タグ
download-link
名

ファイルダウンロード機能の使用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <sp-config>
    <download-link>>false</download-link>
  </sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	true ファイルダウンロード機能を利用します。 false ファイルダウンロード機能を利用しません。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config