

PDFコンバータ V4.X


インストールガイド

<< 目次 >>

1	PDFコンバータ 32BIT 版のインストール.....	2
2	PDFコンバータ 64BIT 版のインストール.....	7
3	PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定.....	13
4	PDF オートコンバータ EX で使用しない場合 PDF コンバータ単体で使用する場合の説明.....	14
5	PDF コンバータのアンインストール	17
6	お問合せ	19

1 PDF コンバータ 32bit 版のインストール

1. **アドミニストレータ権限のあるアカウント**でログインします。ログインできない場合には、システム管理者に確認してログインしてください。




アドミニストレータ権限を持つユーザー名を設定

確認事項！！


・スタート → 設定 → コントロールパネル → 管理ツール → サービス
Print Spooler が開始されているか確認してください。

何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。


2. インストール用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。




ypdfxXXX.exeをダブルクリックして下さい。
(XXXはPDFコンバータのバージョンを表す数字です。)




3. 次へ(N)をクリックします。



4. 次へ(N)をクリックします。




5. シリアル番号入力画面が表示されますので、シリアル番号を入力し、OKをクリックしてください。製品版のシリアル番号はライセンスシートにてお渡し致します。体験版では提示された体験版用の番号を入力ください。




< 注意事項！ >

以下のことをご注意ください。

ライセンスを入力する際に、ライセンス入力画面が見えなくなってしまうことがあります。



ライセンス入力終了前に **キャンセル** をクリックしてしまうと起こります。




Windows が裏に隠れてしまっただけです。

こんなときは、次の処理を行ってください。


※キャンセルを押したり、再起動したりしないで下さい！

ライセンス入力画面は、裏に隠れているだけですので、画面をドラッグして、ライセンス画面を再表示させてください。




そうしますと、以下のように入力できるようになります。


ライセンス番号を入力してください。



6. 今すぐコンピュータを再起動する・あとで再起動する のどちらかを選択後、完了をクリックして下さい。




7. 完了をクリックします。



以上で PDF コンバータのインストールは完了です。

2 PDF コンバータ 64bit 版のインストール

8. **アドミニストレータ権限のあるアカウント**でログインします。ログインできない場合には、システム管理者に確認してログインしてください。



アドミニストレータ権限を持つユーザー名を設定


確認事項！！

・スタート → 設定 → コントロールパネル → 管理ツール → サービス


Print Spooler が開始されているか確認してください。

何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。


9. インストール用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。




※ アイコン[ypdfcnvxp.64.XXX.msi]をダブルクリックして下さい。(XXXはPDFコンバータのバージョンを表す数字です。)




10. 次へ(N)をクリックします。



11. ソフトウェア使用許諾契約書をお読み頂き、丸で囲まれた「同意する」にチェックを入れて頂き、次へ(N)をクリックします。




12. インストールフォルダの選択画面が表示されますので、インストールフォルダを選択し、次へ(N)をクリックしてください。



注意

Server 2008 / Vista / 7 などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないようにしてください。他のフォルダにインストールするようにしてください。

13. 閉じる(C)をクリックします。



以上で PDF コンバータのインストールは完了です。

7. 続いてライセンスコードを入力します。


スタート → コントロールパネル → デバイスとプリンターの表示

YSS PDF Converter XP を右クリック → プリンターのプロパティ(P)


を選択してください。



PDF Converter XP のプロパティ画面が開きますので、四角で囲まれた基本設定(E)をクリックして下さい。



次に PDF Converter XP の印刷設定の画面が開きますので四角で囲まれた環境設定 [のプロパティ]をクリックして下さい。



規定値の設定の画面が開きますので、ライセンス(7)のタグを選択して下さい。
以下の画面が表示されますのでライセンスシートに記載されたシリアル番号を記入し、「OK」をクリックして画面を閉じて下さい。体験版ライセンスの場合、当社から提示されているライセンスを入力ください。

規定値の設定


基本設定(1) | 文書情報(2) | スタンプ作成(3) | フォント埋込み(4) | その他(5) | バージョン(6) | **ライセンス(7)**

ライセンス番号

123456789+123456 - 12345 - 1234 - 123

ライセンス番号を入力して下さい。

OK キャンセル




以上でライセンスの入力は完了です。

3 PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定

<フォント埋め込み(4)>

PDF ファイルにフォントを埋め込む場合に使用します。
埋め込むフォントを選択後、OKをクリックします。



クリック


<その他のオプション(5)>

フォントタイプに応じて PDF ファイルへのフォント位置情報の出力方法を変更できます。

4 PDF オートコンバータ EX で使用しない場合 PDF コンバータ単体で使用する場合の説明


PDF オートコンバータ EX で使用する方は以下の説明を見る必要はありません。
あくまで PDF 変換をプリンタドライバ方式にて PC で行う方のみが活用してください。

1. 各種アプリケーションのメニューバーより、**ファイル** → **印刷** を選択します。
2. **プリンタ名**としてYSS PDF Converter XPを選択します。




3. 用紙サイズ・用紙の印刷方向などをアプリケーション側で設定できない場合は、**詳細設定 (R)** をクリックします。
用紙を設定する必要のない場合は、操作手順 7. へ進んでください。

4. 印刷(P)をクリックします。




5. 作成するPDFファイル(M)に、作成するPDFファイルをフルパスで指定します。作成後の処理(B)に、PDFファイル作成後に実行する処理を指定します。作成後の処理(B)の設定方法については、操作手順 10. を参照してください。



- ※ 使用するアプリケーションによっては、作成するPDFファイル(M)にPDFconverter.pdfと表示されます。

11. OKをクリックします。



12. 指定したディレクトリに PDF ファイルが作成されます。

作成後の処理 (B) で、「シェルを起動(ファイルを開く)」を指定した場合は、指定された実行ファイルが起動します。


PDF コンバータの細かい機能に関しては、別途用意されている HTML のマニュアルを確認してください。

PC で PDF ファイルを作成する際に、以下のことが可能です。

- PDF ファイルを開く際にパスワードが必要なように設定して、PDF を生成することが出来ます。
- PDF ファイルを印刷禁止等の設定をして、PDF を生成することが出来ます。
- PDF 生成をする際に、透かし用の文字を追加して PDF 変換することが出来ます。
- PDF 生成をする際に、会社ロゴ等の画像を追加して PDF 変換することが出来ます。
- PDF ファイルを作成する際に、画像圧縮率を向上して PDF 変換することが出来ます。
- PDF ファイルを生成する際に、用紙サイズを変更して PDF 変換することが出来ます。
- PDF ファイルを生成する際の、ファイル命名ルールを変更することが出来ます。
- PDF 生成後に、特定のコマンド等呼び出すことが出来ます。


5 PDF コンバータのアンインストール

1. アドミニストレータ権限のあるアカウントでログインします。
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。



アドミニストレータ
権限を持つユーザ
一名を設定


2. タスクバーの **スタート** → **コントロールパネル** をクリックし、コントロールパネルのフォルダを開きます。



3. プログラムのアンインストールをクリックし、リストを開きます。



4. YSS PDF Converter をダブルクリック後、はい(Y)をクリックして下さい。



以上でPDFコンバータのアンインストールは完了です。

6 お問い合わせ

本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、このインストールガイドのインストール手順をもう一度確認してください。それでもエラーが発生する場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

また、お客様の使用方法によっては、個別の設定が必要な場合もあります。

お問い合わせの際には下記内容をお問い合わせ先までお知らせください。

ご連絡先	ご氏名	
	E-Mail アドレス	
	TEL	
	FAX	
	保守契約番号	
	ライセンス番号	
	メディア番号	
	貴社名	
	貴部署・役職	
ご使用環境	当社製品名	
	バージョン	
	製品版/体験版	
	インストール時期	
	マシン	
	CPU	
	メモリ	
	OS	
	OS のバージョン	
	特記事項	
問題の現象について	件名	
	内容	
添付ファイル一覧	現象の再現確認のため、問題の現象が確認されたファイル等のご提供をお願いします。	
	添付ファイル名	
その他	特定のファイルで問題が起きる等の場合は、当該ファイルを作成したアプリケーション等についてもご記入ください。	

お問い合わせ先

株式会社ワイ・エス・エス

サポート窓口

E-mail : contact@iothe.co.jp

TEL : 044-211-9332

- ※ Microsoft、PowerPoint、Word、Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)及びその子会社の各国での商標です。
- ※ その他の製品名および社名は各社の登録商標または商標です。
- ※ 製品の仕様は性能向上のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

YSS PDF Converter Install guidebook

Copyright(C) YSS CO.,LTD.

TEL: 044-211-9332

URL: <http://www.iothe.co.jp/>