

Copyright © 2014 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

- 改訂情報
- OAuth認証モジュール について
- 基本的な操作
 - クライアントアプリケーションの登録
 - クライアントアプリケーションの更新
 - クライアントアプリケーションの削除

変更年月日	変更内容	

2014-12-01 初版

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01 OAuth認証モジュール について

OAuth認証モジュール は intra-mart Accel Platform 上でOAuth認証機能を利用するためのモジュールです。 OAuth認証を利用することで、アプリケーションがリソースを参照する際にパスワードやその他の認証情報をアプリケーションにさらすことなくアクセスを許可することができます。

OAuth認証モジュールの管理者 は以下の操作を行うことができます。

- クライアントアプリケーションを登録する。
- クライアントアプリケーションを更新する。
- クライアントアプリケーションを削除する。


基本的な操作

ここでは OAuth認証機能 の基本的な操作を紹介します。

クライアントアプリケーションの登録

クライアントアプリケーションを登録する場合は、以下の手順で行ってください。

- 1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 \rightarrow 「OAuth認証 アプリケーション管理者 アプリケーション管理」の順にクリックします。
- 2. ツールバーの「クライアント追加」をクリックします。



3. フォームの各要素の内容を入力して「登録」をクリックします。



設定項目	説明
クライアントID	クライアントアプリケーションを一意に表すIDを設定します。
標準表示名	クライアントアプリケーションの標準表示名を設定します。 標準表示名はログ インユーザのロケールのクライアント名が設定されていない場合に利用されま す。
クライアント名(日 本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名 (英語)	英語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名(中 国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
認証フロー	クライアントアプリケーションが利用する認証フローを設定します。
リダイレクトURI	認証結果をリダイレクトするクライアントアプリケーションのリダイレクトエンドポイントを設定します。
説明(日本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明(英語)	英語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明(中国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01

設定項目	説明
画像	クライアントアプリケーション画像を設定します。
アクセス範囲	クライアントアプリケーションがユーザに許可を求めるアクセス範囲を設定しま す。



コラム

ラベルの左にある「+」アイコンをクリックすると各ロケールの入力欄が表示されます。

1. 「決定」をクリックします。



2. クライアントアプリケーションを登録することができました。

クライアントアプリケーションの更新

クライアントアプリケーションを更新する場合は、以下の手順で行ってください。



注意


クライアントアプリケーションの更新を行えるのは、画面から登録したアプリケーションのみになります。設定ファイルに定義されているクライアントアプリケーションを更新することはできません。

- 1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 \rightarrow 「OAuth認証 アプリケーション管理者 アプリケーション管理」の順にクリックします。
- 2. クライアントアプリケーション一覧より、利用状況を確認したいアプリケーションをクリックします。

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01



3. フォームの各要素の内容を入力して「更新」をクリックします。



設定項目	説明
クライアントID	クライアントアプリケーションを一意に表すIDを設定します。
標準表示名	クライアントアプリケーションの標準表示名を設定します。 標準表示名はログ インユーザのロケールのクライアント名が設定されていない場合に利用されま す。
クライアント名(日 本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名(英 語)	英語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
クライアント名(中 国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーション名を設定します。
認証フロー	クライアントアプリケーションが利用する認証フローを設定します。
リダイレクトURI	認証結果をリダイレクトするクライアントアプリケーションのリダイレクトエンドポイントを設定します。

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01

設定項目	説明
説明(日本語)	日本語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明(英語)	英語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
説明(中国語)	中国語ロケールのクライアントアプリケーションの説明を設定します。
画像	クライアントアプリケーション画像を設定します。
アクセス範囲	クライアントアプリケーションがユーザに許可を求めるアクセス範囲を設定しま す。

利用ユーザー覧を開くとアプリケーションを利用しているユーザを確認することができます。



コラム


ラベルの左にある「+」アイコンをクリックすると各ロケールの入力欄が表示されます。



注意

認証フローを変更すると、それまでに利用していたクライアントシークレットやアクセストークンが無効になります。

1. 「決定」をクリックします。



2. クライアントアプリケーションを更新することができました。

クライアントアプリケーションの削除


intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01 クライアントアプリケーションを削除する場合は、以下の手順で行ってください。



注意


クライアントアプリケーションの削除を行えるのは、画面から登録したアプリケーションのみになります。設定ファイルに定義されているクライアントアプリケーションを削除することはできません。

- 1. intra-mart Accel Platform にログインして、「サイトマップ」 \rightarrow 「OAuth認証 アプリケーション管理者 アプリケーション管理」の順にクリックします。
- 2. クライアントアプリケーション一覧より、利用状況を確認したいアプリケーションをクリックします。




3. 「削除」をクリックします。

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01



4. 「決定」をクリックします。

intra-mart Accel Platform — OAuth 管理者操作ガイド 初版 2014-12-01



5. クライアントアプリケーションを削除することができました。