

PDFコンバータ V6.X


インストールガイド

<< 目次 >>

1	PDFコンバータのインストール.....	2
2	ライセンスコードの入力.....	6
3	PDFにフォントを埋め込みたい場合の設定.....	9
4	PDFオートコンバータEXで使わない場合 PDFコンバータ単体で使用する場合の説明	10
5	PDFコンバータのアンインストール.....	16
6	お問合せ.....	18

1 PDF コンバータのインストール

1. **アドミニストレータ権限のあるアカウント**でログインします。
ログインできない場合には、システム管理者に確認してログインしてください。




アドミニストレータ権限を持つユーザー名を設定

確認事項！！

- ・スタート → コントロールパネル → システムとセキュリティ → 管理ツール → サービス
Print Spooler が開始されているか確認してください。

何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。

2. インストール用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。





64bit 版と 32bit 版の手順は同じですので、64bit 版にて説明させていただきます。

3. setup.exeをダブルクリックして下さい。
(XXXはPDFコンバータのバージョンを表す数字です。)


名前	種類	圧縮サイズ
vcredist_x64	ファイル フォルダー	
setup.exe	アプリケーション	193 KB
ypdfcnvxp.64.jp. XXX .msi	Windows インストーラ...	6,368 KB



4. **次へ(N)**をクリックします。



5. ソフトウェア使用許諾契約書をお読み頂き、丸で囲まれた「同意する」にチェックを入れ、**次へ(N)**をクリックします。





6. インストールフォルダの選択画面が表示されますので、インストールフォルダを選択し、**次へ(N)**をクリックしてください。



注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2008 以降 (Windows Server2008 / 2012 / 2016 等)、Windows 7 以降 (Windows 7 / 8 / 10 等) などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ (ドキュメントフォルダ等) など、ユーザーごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。


7. **次へ(N)**をクリックして下さい。8. インストールが完了しました。**閉じる(C)**をクリックします。

以上で PDF コンバータのインストールは完了です。


2 ライセンスコードの入力

続いて、ライセンスコードを入力します。


1. **スタート** → **コントロールパネル** → **デバイスとプリンターの表示** →
{ YSS PDF Converter XP }を**右クリック** → **プリンターのプロパティ(P)** を選択してください。




2. PDF Converter XP のプロパティ画面が開きますので、**基本設定(E)**をクリックして下さい。



3. 次に PDF Converter XP の印刷設定の画面が開きますので**環境設定 [のプロパティ]**をクリックして下さい。



4. 規定値の設定の画面が開きますので、**ライセンス(7)**のタグを選択して下さい。
ライセンスシートに記載されたライセンス番号を記入し、**OK**をクリックして画面を閉じて下さい。
体験版の場合、当社から提示されているライセンス番号をご入力ください。



以上でライセンスの入力は完了です。

3 PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定

近年、タブレットや携帯等のモバイル端末においてPDF を閲覧する機会が多くなってきております。モバイル端末(iOS やAndroid 等の非WindowsOS)において弊社製品からPDF ファイルを閲覧する場合、PDF ファイルにフォントを埋め込まないと、PDF ファイルの見た目が崩れる可能性があります。以下の設定で、フォント埋め込み処理を行ってください。


1. 環境設定より、規定値の設定画面を開きます。
必要に応じて、以下の設定を行ってください。

<フォント埋め込み(4)>

PDF ファイルにフォントを埋め込む場合に使用します。

埋め込むフォントを選択後、**OK** をクリックします。


(PDF にフォントを埋め込むと、参照フォント領域が PDF に追加されるため、出力される PDF のファイルサイズが大きくなります。)



<その他(5)>


フォントタイプに応じて PDF ファイルへのフォント位置情報の出力方法を変更できます。

4 PDF オートコンバータ EX で使用しない場合 PDF コンバータ単体で使用する場合の説明

 **PDF** オートコンバータ **EX** で使用する方は以下の説明を見る必要はありません。
あくまで **PDF 変換**をプリンタドライバ方式にて **PC** で行う方のみが活用してください。


1. 各種アプリケーションのメニューバーより、**ファイル** → **印刷** を選択します。

2. プリンター名として { *YSS PDF Converter XP* } を選択します。





3. 用紙サイズ・用紙の印刷方向などをアプリケーション側で設定できない場合は、**詳細設定(R)**をクリックします。

用紙を設定する必要のない場合は、操作手順 6. へ進んでください。





4. **用紙設定 [のプロパティ]**をクリックし、用紙サイズや用紙印刷方向などを設定します。



用紙設定では、以下の設定が可能です。
ご用途に応じて設定してください。

- ・ 用紙……………LetterからA0まで、その他のサイズとして幅・高さが任意に指定できます。
- ・ 用紙方向……………縦／横
- ・ 縮尺……………任意の数値で縮尺率(%)を指定できます。
- ・ 解像度……………72から1200まで指定できます。


5. **OK**をクリックします。6. **印刷**をクリックします。

7. **作成するPDFファイル(M)**に、作成するPDFファイルをフルパスで指定します。
作成後の処理(B)に、PDFファイル作成後に実行する処理を指定します。

※ 作成後の処理 (B) の設定方法については、別途用意されている HTML のマニュアルをご確認ください。


作成するPDFファイル
を指定

PDF ファイル作成後
の処理を指定



※ 使用するアプリケーションによっては、作成する PDF ファイル (M) に {PDFconverter.pdf} と表示されます。

8. **OK**をクリックします。



9. 指定したディレクトリにPDFファイルが作成されます。
作成後の処理 (B) で、「シェルを起動 (ファイルを開く)」を指定した場合は、指定された実行ファイルが起動します。

PDFコンバータの細かい機能に関しては、別途用意されているHTMLのマニュアルをご確認下さい。

PCでPDFファイルを作成する際に、以下のことが可能です。


- PDFファイルを開く際にパスワードが必要なように設定して、PDFを生成することが出来ます。
- PDFファイルを印刷禁止等の設定をして、PDFを生成することが出来ます。
- PDF生成をする際に、透かし用の文字を追加してPDF変換することが出来ます。
- PDF生成をする際に、会社ロゴ等の画像を追加してPDF変換することが出来ます。
- PDFファイルを作成する際に、画像圧縮率を向上してPDF変換することが出来ます。
- PDFファイルを作成する際に、用紙サイズを変更してPDF変換することが出来ます。
- PDFファイルを作成する際の、ファイル命名ルールを変更することが出来ます。
- PDF生成後に、特定のコマンド等を呼び出すことが出来ます。

5 PDF コンバータのアンインストール

1. アドミニストレータ権限のあるアカウントでログインします。
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。




2. タスクバーの **スタート** → **コントロールパネル** をクリックし、コントロールパネルのフォルダを開きます。



3. **プログラムのアンインストール**をクリックし、リストを開きます。



4. **YSS PDF Converter**をダブルクリック後、**はい(Y)**をクリックして下さい。



以上でPDFコンバータのアンインストールは完了です。

6 お問い合わせ

本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、このインストールガイドのインストール手順をもう一度確認してください。それでもエラーが発生する場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

また、お客様の使用方法によっては、個別の設定が必要な場合もあります。

お問い合わせの際には下記内容をお問い合わせ先までお知らせください。

ご連絡先	ご氏名	
	E-Mail アドレス	
	TEL	
	FAX	
	保守契約番号	
	ライセンス番号	
	メディア番号	
	貴社名 貴部署・役職	
ご使用環境	当社製品名	
	バージョン	
	製品版/体験版	
	インストール時期	
	マシン	
	CPU	
	メモリ	
	OS	
	OS のバージョン	
	特記事項	
問題の現象について	件名	
	内容	
添付ファイル一覧	現象の再現確認のため、問題の現象が確認されたファイル等のご提供をお願いします。	
	添付ファイル名	
その他	特定のファイルで問題が起きる等の場合は、当該ファイルを作成したアプリケーション等についてもご記入ください。	

お問い合わせ先

株式会社ワイ・エス・エス

サポート窓口

E-mail : contact@iothe.co.jp

TEL : 044-211-9332

- ※ Microsoft、PowerPoint、Word、Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)及びその子会社の各国での商標です。
- ※ その他の製品名および社名は各社の登録商標または商標です。
- ※ 製品の仕様は性能向上のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

YSS PDF Converter Install guidebook

Copyright(C) YSS CO.,LTD.

TEL: 044-211-9332

URL: <http://www.iothe.co.jp/>