

# PDF コンバータ インストールマニュアル

---

## 株式会社ワイ・エス・エス

6.X 版

2021 年 3 月 17 日

## < 目次 >

---

|  |    |
|--|----|
| 1 章. インストール.....                                     | 2  |
| 2 章. ライセンス設定 .....                                   | 6  |
| 3 章. PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定.....                      | 8  |
| 4 章. PDF オートコンバータ EX で使用しない場合、PDF コンバータ単体で使用する場合の説明. | 9  |
| 5 章. アンインストール .....                                  | 14 |
| 6 章. お問い合わせ.....                                     | 16 |

## 1章. インストール

1. **管理者権限のあるアカウント**でログインします。

ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。

インストールには、マシンの管理者が持っているログイン名及び、パスワードが必要です。

《重要》

スタートボタンの横にある検索ボックスに [サービス] と入力し、サービス画面を開きます。 **Print Spooler** のサービスが開始されているかを確認してください。


何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。

2. インストーラを解凍します。

OS が 64bit であれば、cnv.jp.64.zip を、

OS が 32bit であれば、cnv.jp.32.zip を右クリックして解凍します。

(YY は製品のバージョンを表す数字です。)



※64bit 版と 32bit 版の操作手順は同じですので、64bit 版にて説明させていただきます。

3. 「cnv.64.YY」フォルダ内の [setup.exe] をダブルクリックします。

| 名前                      | 更新日時             | 種類               |
|-------------------------|------------------|------------------|
| vcredist_x64            | 2021/03/22 12:15 | ファイル フォルダー       |
| setup.exe               | 2021/01/19 14:02 | アプリケーション         |
| ypdfcnvxp.64.jp.6.1.msi | 2021/01/19 14:02 | Windows インストー... |


4. マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の同意画面が表示されます。  
同意するにチェックを入れ、[インストール]をクリックします。  
※既にインストール済の方は、6. にお進みください。




5. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。
6. セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックします。



7. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、同意するにチェックを入れ、  
[次へ] をクリックします。



8. インストールフォルダの選択画面が表示されますので、任意のフォルダを選択し、  
[次へ] をクリックします。  
(本マニュアルでは、“C:¥ysstool”の下に設置いたします。)



※フォルダの設置場所には制約がありますので、事前に以下の注意をご確認ください。

### 注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2012 以降 (Windows Server2012 / 2016 /2019 等)、 Windows 10 などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ (ドキュメントフォルダ等) など、ユーザごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。


9. インストールの確認画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。  
インストールが開始されます。
  
10. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

## 2章. ライセンス設定

ライセンス番号を入力します。


1. スタートボタンの横にある検索ボックスに [コントロールパネル] と入力  
→ コントロールパネル内の [デバイスとプリンター] クリック  
→ [YSS PDF Converter XP] を右クリック  
→ [プリンターのプロパティ] をクリックします。




2. YSS PDF Converter XP のプロパティ画面が開きますので、[基本設定] をクリックします。



3. YSS PDF Converter XP 印刷設定画面が開きますので、  
[環境設定のプロパティ] をクリックします。



4. 規定値設定画面が表示されますので、[ライセンス(7)] のタブを選択します。  
ライセンスシートに記載されたライセンス番号を入力し、[OK] をクリックします。  
(体験版の場合は、当社から提示されている番号を入力します。)



以上でライセンス設定は完了です。

### 3章. PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定

タブレットや携帯等のモバイル端末において PDF を閲覧する場合、以下の設定でフォント埋め込み処理を行います。

#### 1. 環境設定のプロパティより、規定値の設定画面を開きます。


必要に応じて、以下の設定を行います。

#### <フォント埋込み(4)>

PDF ファイルにフォントを埋め込む場合に使用します。

埋め込むフォントを選択後、[OK] をクリックします。

(PDF にフォントを埋め込むと、参照フォント領域が PDF に追加されるため、出力される PDF のファイルサイズが大きくなります。)



#### <その他(5)>

フォントタイプに応じて、PDF ファイルへのフォント位置情報の出力方法を変更できます。

## 4章. PDF オートコンバータ EX で使用しない場合、PDF コンバータ単体で使用する場合の説明



PDF オートコンバータ EX で使用する方は、以下の説明は不要です。  
PDF 変換をプリンタドライバ方式にて PC で行う方のみご覧ください。


1. 各種アプリケーションのメニューバーより、[ファイル] → [印刷] をクリックします。
2. プリンター名として、「YSS PDF Converter XP」を選択します。




3. 用紙サイズ・用紙の印刷方向などをアプリケーション側で設定できない場合は、  
[プリンターのプロパティ] をクリックします。



4. [用紙設定のプロパティ] をクリックし、用紙サイズや用紙の印刷方向などを設定し、  
[OK] をクリックします。





用紙設定では、以下の設定が可能です。  
用途に応じて設定します。

- ・用紙 ... Letter から AO まで、その他のサイズとして幅・高さが任意に指定できます。
- ・用紙方向 ... 縦／横
- ・縮尺 ... 任意の数値で縮尺率(%)を指定できます。
- ・解像度 ... 72 から 4800 まで指定できます。

5. [印刷] をクリックします。



## 6. PDF ファイルの指定画面が開きます。


[作成する PDF ファイル(M)] 欄に、作成する PDF ファイルをフルパスで指定します。

[作成後の処理(B)] 欄に、PDF ファイル作成後に実行する処理を指定し、

[OK] をクリックします。

※作成後の処理(B)の設定方法については、HTML マニュアルに記載しております。

※使用するアプリケーションにより、[作成する PDF ファイル(M)] に {PDFconverter.pdf} と表示されることがあります。



## 7. 指定したフォルダに PDF ファイルが作成されます。

作成後の処理(B)で、[シェルを起動(ファイルを開く)] を指定した場合は、指定された実行ファイルが起動します。


PDF コンバータの細かい機能に関しては、HTML マニュアルに記載しております。

PC で PDF ファイルを作成する際、以下のことが可能となります。


- ◆PDF ファイルを開く際にパスワードが必要なように設定し、PDF を作成することができます。
- ◆PDF ファイルに印刷禁止等の設定をし、PDF を作成することができます。
- ◆PDF ファイルを作成する際、透かし用の文字を追加して PDF 変換することができます。
- ◆PDF ファイルを作成する際、会社ロゴ等の画像を追加して PDF 変換することができます。
- ◆PDF ファイルを作成する際、画像圧縮率を向上して PDF 変換することができます。
- ◆PDF ファイルを作成する際、用紙サイズを変更して PDF 変換することができます。
- ◆PDF ファイルを作成する際のファイル命名ルールを変更することができます。
- ◆PDF ファイル作成後に、特定のコマンド等を呼び出すことができます。

## 5章. アンインストール

1. 管理者権限のあるアカウントでログインします。  
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。
2. スタートボタンの横にある検索ボックスに [コントロールパネル] と入力  
→ コントロールパネルを開きます。
3. [プログラムのアンインストール] をクリックします。



4. [YSS PDF Converter] をダブルクリック後、[はい(Y)] をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

## 6章. お問い合わせ

本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、本インストールマニュアルのインストール手順をもう一度確認し、インストールを行います。その後もエラーが発生する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

※お客様の使用方法により、個別の設定が必要な場合もあります。

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| ご連絡先      | お名前   |  |
|           | E-Mail アドレス   |  |
|           | TEL   |  |
|           | FAX   |  |
|           | 保守契約番号  |  |
|           | ライセンス番号   |  |
|           | メディア番号  |  |
|           | 貴社名   |  |
|           | 貴部署・役職  |  |
| ご使用環境     | 当社製品名   |  |
|           | バージョン   |  |
|           | 製品版/体験版   |  |
|           | インストール時期  |  |
|           | マシン   |  |
|           | CPU   |  |
|           | メモリ   |  |
|           | OS  |  |
|           | OS のバージョン   |  |
|           | 特記事項  |  |
| 問題の現象について | 件名  |  |
|           | 内容  |  |
| 添付ファイル一覧  | 現象の再現確認のため、問題の現象が確認されたファイル等のご提供をお願いいたします。             |  |
|           | 添付ファイル名   |  |
| その他       | 特定のファイルで問題が起きる等の場合は、当該ファイルを作成したアプリケーション等についてもご記入ください。 |  |

**お問い合わせ先**

株式会社ワイ・エス・エス

サポート窓口

E-mail : [contact@iothe.co.jp](mailto:contact@iothe.co.jp)

TEL : 044-211-9332

※Microsoft、PowerPoint、Word、Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe、AdobeReader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) 及びその子会社の各国での商標です。

※その他の製品名および社名は各社の登録商標または商標です。

※製品の仕様は性能向上のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PDFConverter Install Manual

初版 : March 17, 2021

Copyright(C) YSS CO.,LTD.

TEL:044-211-9332

URL: <https://www.iothe.co.jp/>